

O robô deve operar com pelo menos 30 ativos, individualmente, no mesmo metatrader.

ENTRADA – Para as entradas de compras ou de vendas, o robô terá como parâmetro de entrada os sinais do indicador **FRACTAL**. Quando o indicador sinalizar na parte de baixo, imediatamente, o robô deve lançar uma ordem de **compra**. Se sinalizar na parte de cima, então, imediatamente, o robô deve lançar uma ordem de **venda**. **Se** o indicador apresentar vários sinais consecutivos na parte de **SUPERIOR**, então, para cada sinal o robô deve lançar uma nova ordem, sempre de **VENDA**. **Se** o indicador apresentar vários sinais consecutivos na parte de **INFERIOR**, então, para cada sinal o robô deve lançar uma nova ordem, sempre de **COMPRA**. O valor das ordens subsequentes dependerá do fator ativado no martingale. Se o fator martingale estiver habilitado em **1.00**, todas as ordens subsequentes serão de mesmo valor. Isto é, segue a regra BÁSICA da multiplicação. *“qualquer número diferente de zero multiplicado por 1, será sempre igual a ele mesmo.”*

MATINGALE - ON/OFF – Se a opção martingale **estiver habilitada**, então o robô deve usar um fator (Progressão Geométrica) para abertura das próximas ordens. Isto é, se aparecer, por exemplo, quatro sinais consecutivos do indicador, para cada ordem seguinte que for aberta, ela terá um novo valor de acordo com o fator multiplicador. **EXEMPLO com fator 2**. Se a primeira ordem foi de 0.01, então a sequência de valor das próximas ordens será de 0.02; 0.04; 0.08;... Se o fator for **1.00**, então todas as ordens subsequentes terão o mesmo valor da ordem inicial.

TAKE PROFIT INDIVIDUAL em pontos ON/OFF – Ajustável individualmente por ativo. Cada ordem será fechada individualmente. Ajustável de 50 pontos até 5.000 pontos.

(Exit by opposite signal) **SAÍDA PELO SINAL INVERSO DO INDICADOR ON/OFF** – Quando aparecer o sinal contrário do indicador, se habilitado **ON**, então **todas** as ordens abertas deste ativo devem ser fechadas.

(Exit1 Tp Last Order) **SAÍDA 1 ON/OFF** – Quando a pontuação (Take Profit) da **última** ordem aberta for alcançada, então todas as ordens do ciclo martingale, deste ativo, devem ser fechadas, mesmo que as ordens + antigas estejam com prejuízo. Neste caso, a saída pelo sinal estará desabilitada. **EXEMPLO**.: 0.01; 0.02; 0.04; 0.08; 0.16... Neste caso, quando a pontuação da ordem **0.16** for alcançada todas as ordens serão fechadas, simultaneamente.

(Exit2 Tp penultimate order) - **SAÍDA 2 ON/OFF** – Quando a pontuação (Take Profit) da **penúltima** ordem aberta for alcançada, então todas as ordens do ciclo martingale, deste ativo, devem ser fechadas, mesmo que as ordens + antigas estejam com prejuízo. Neste caso, a saída pelo sinal estará desabilitada. **EXEMPLO**.: 0.01; 0.02; 0.04; 0.08; 0.16... Neste caso, quando a pontuação da ordem **0.08** for alcançada todas as ordens serão fechadas.

(StopFixo1 by order) - **STOP FIXO INDIVIDUAL em pontos ON/OFF** – Ajustável individualmente por ativo, de 50 pontos até 5.000 pontos. Cada ordem terá, individualmente, seu stop. Será fechada de uma em uma à medida que o stop for alcançado.

(StopFixo2 All orders) - **STOP FIXO em pontos ON/OFF** – Todas as ordens do ciclo martingale para este ativo serão fechadas, independentemente de estarem com lucro ou prejuízo. **A pontuação referencia para o STOP será configurada para a 1ª ordem aberta**. Ajustável de 50 pontos até 5.000 pontos. **EXEMPLO**.: Se a distância entre as ordens é de 200 pontos e o STOP de 1000 pontos, então, quando o STOP for alcançado para a 1ª ordem, todas as ordens abertas deste ativo devem ser fechadas.

LEGENDAS

- 1. FATOR MARTINGALE** – Fator ajustável de **1,00** até 10.00 / até 10 tentativas. Se habilitado o fator **1.00**, então todas as ordens subsequentes terão o **mesmo valor da ordem inicial**.
- 2. TIMAFRAME** – O robô deve operar em **qualquer** TimeFrame, sempre no atual do MT4.

