

1. EVA nedir

EVA, üç katmanlı tek bir expert advisor'dır. Her katman kendi başına çalışır ve bir katmanı kapatmak altındakileri asla değiştirmez.

Katman	Ne yapar	Nerede çalışır
Panel ve araçlar	Panel, riske göre manuel işlem, hesap koruması, broker maliyeti	Canlı
Motorlar	Gerçek stop-loss ve take-profit ile altın üzerinde kurallara dayalı altı motor	Canlıda ve Strateji Test Cihazında, aynı şekilde
Yapay zekâ asistanı	Her işlem için notlar, günlük özet, EVA'YA SOR sohbeti, Telegram	Yalnızca canlı, isteğe bağlı

Yapay zekâ hiçbir zaman işlem açmaz, kapatmaz veya değiştirmez. Motorlar ve siz karar verirsiniz; yapay zekâ okur, açıklar ve istediğinizde bir ayar değişikliği önerir; bu değişiklik siz onaylayana kadar uygulanmaz.

EVA 11 dil konuşur: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Türkçe, Çince, Japonca ve Korece (bölüm 5).

2. Kurulum ve ilk başlatma

- EVA Gold Engine**'i bir **XAUUSD** grafiğine sürükleyin. Her zaman dilimi uygundur: motorlar M1, M5 ve M15'i kendileri okur. M5 rahat bir görünümdür. EVA grafiğe temiz bir görünüm verir: ızgara yok, hacim çubukları yok, yükselen mumlar yeşil, düşen mumlar kırmızı.
- MetaTrader araç çubuğunda **Algo Trading**'i açın.
- Panel, MetaTrader'ınızın dilinde görünür. **MENÜ** düğmesine basın, **HIZLI BAŞLANGIÇ** ekranını açın, bir profil seçin, **UYGULA** düğmesine ve ardından **KAYDET** düğmesine basın.
- İsteğe bağlı, yapay zekâ ve Telegram için: **Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar** altında *Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver* seçeneğini işaretleyin ve kullanacağınız adresleri ekleyin:

Hizmet	İzin verilecek adres
Google Gemini	https://generativelanguage.googleapis.com
Groq	https://api.groq.com
OpenRouter	https://openrouter.ai
OpenAI	https://api.openai.com
Anthropic Claude	https://api.anthropic.com
DeepSeek	https://api.deepseek.com
Mistral	https://api.mistral.ai
xAI Grok	https://api.x.ai
Telegram	https://api.telegram.org

Brokerın GMT farkı ile Londra ve New York'un yaz saati otomatik olarak algılanır. Broker yaz veya kış saatine geçtiğinde EVA bir dakikadan kısa sürede, yeniden başlatmadan uyum sağlar. Farklı adlardaki altın sembolleri (GOLD, XAUUSD.m, XAUUSDm ve benzerleri) tanınır.


Ayarları değiştirmenin üç yolu

EVA'nın tüm ayarları (162) üç yolla, aynı sonuçla değiştirilir:

- **MetaTrader parametre penceresinde (F7):** adlar her zaman İngilizcedir, çünkü MetaTrader Market ürünlerinin parametrelerinde yalnızca Latin harflerini kabul eder.
- **EVA panelinden:** MENÜ > AYARLAR > **TÜM AYARLAR**. Adlar EVA'nın dilindedir ve değişiklikler KAYDET düğmesiyle (veya otomatik kayıtlı kendiliğinden) kaydedilir.
- **EVA'dan isteyerek,** EVA'YA SOR ekranında veya Telegram'da: örneğin "riski %0,5'e düşür". EVA size değişikliği gösterir ve siz onaylayana kadar değişiklik uygulanmaz (bölüm 11).

Bölüm 16, her ayarı iki adıyla listeler: F7'deki ve paneldeki ad.

3. Panel



1 Başlık

Sol üstte EVA logosu. Sağda durum göstergesi, dil düğmesi, **MENÜ** düğmesi ve paneli bir şerit hâline getiren - düğmesi (ikinci bir tık paneli yeniden açar). Altında GMT saati ve broker saati. Panel, başlığından sürüklenerek taşınır.

2 Durum göstergesi

EVA'nın ne yaptığını ve işlem yapmıyorsa nedenini her zaman söyler.

Gösterge	Anlamı
İŞLEMDE	Motorlar etkin, onları hiçbir şey engellemiyor
DÜŞÜK OYNAKLIK	Altın bir kırılım için fazla sakin (volatilite filtresine bakın). Motorlar bekliyor
HABER: ...	NFP, CPI veya FOMC penceresi içinde
LİMİT UYARISI	Bir zarar limitinin %80'i kullanıldı
GÜNLÜK ZARAR LİMİTİ, HAFTALIK ZARAR LİMİTİ, AZAMI DÜŞÜŞ	Bir zarar limitine ulaşıldı: sıfırlanana kadar yeni işlem yok
PROP HEDEFİNE ULAŞILDI	Prop firma modu: kâr hedefine ulaşıldı, işlem durdu
HAFTA SONU	Cuma kapanışı: pozisyonlar hafta sonundan önce kapatıldı
MOTORLAR DURAKLATILDI	Motorları siz duraktattınız (panel veya Telegram). Duraklatma yeniden başlatmadan sonra da sürer
ALTIN DEĞİL: MOTORLAR KAPALI	Grafik altın değil. Panel ve manuel araçlar çalışır, motorlar kapalı kalır
MOTORLAR KAPALI	Motorlar ayarlarda kapalı

3 Dil düğmesi

MENÜ düğmesinin yanında, dil kodunu (EN, ES, PT...) gösteren düğme 11 dilin listesini açar. Tek tıkla tüm EVA'nın dili değişir.

4 Hesap

Üç kutu: **VARLIK** (yanında bakiye), **BUGÜN** (günün sonucu ve yüzdesi) ve **DEĞİŞKEN** (açık işlemlerin sonucu).

5 Motorlar

Altı motorun her biri için (ASIA, LDN, NY, MOM, PULSE, VOL) durumunu gösteren bir etiket: seansını **BEKLİYOR**, bekleyen emirlerle **KURULU**, **İŞLEMDE**, bugün için **BİTTİ** veya motor devre dışı bırakılmışsa **KAPALI**. Başlığın yanında **BUGÜN** ve **TOPLAM**, EVA işlemlerinin sonucunu ve kazanma oranını komisyonlar dahil gösterir.

6 Dört sekme

Sekme	Ne gösterir
PİYASA	TREND H1 (YÜKSELİŞ, DÜŞÜŞ veya YATAY, 50 H1 çubuğunun üssel ortalamasından), OYNAKLIK (USD cinsinden ATR M15 ile DÜŞÜK, NORMAL veya YÜKSEK), puan cinsinden SPREAD (maksimumu aşarsa kırmızı), GERÇEKLEŞME (son gerçekleştirmelerin ortalama kaymasına göre MÜKEMMEL, İYİ, NORMAL veya ZAYIF; 5 tane olana kadar ÖLÇÜLÜYÖR), HABERLER (sıradaki olay veya süren duraklama)
RİSK	Her limitin kullanılan kısmıyla GÜNLÜK ZARAR , HAFTALIK ZARAR ve DÜŞÜŞ , prop firma modu açıksa PROP HEDEFİ , MOTOR BOYUTU (motorların lotu veya riski) ve ÇAKIŞMA KORUMASI
MALİYET	Brokerın bu ay aldığı: SPREAD , KAYMA , KOMİSYON , İŞLEM BAŞINA ve ayın toplamı (bölüm 10)
YZ NOTU	Yapay zekânın son notu ve saati. Bir limit uyarısı varsa önce o görünür

Bir uyarı veya ulaşılmış bir limit olduğunda RİSK sekmesi turuncuya döner.

7 ÇAKIŞMA KORUMASI

RİSK sekmesinde. Bugün başka bir program bir EVA işleminin stopunu değiştirdiyse **STOP BAŞKA BİR PROGRAM TARAFINDAN TAŞINDI**, bir EVA işlemi dışarıdan kapatıldıysa (başka bir EA, mobil uygulama, manuel bir tık) **İŞLEM EVA DIŞINDA KAPATILDI** yazar ya da aynı sembolde başka programların kaç işlemi açık olduğunu gösterir. EVA bunu Telegram'dan da bildirir.

8 Manuel işlem

MANUEL İŞLEM alanı, 6. bölümde anlatılan düğmeleri içerir: SATIŞ, ALIŞ, - ve + ile lot, **LOTA GÖRE BOYUT / RİSKE GÖRE BOYUT %** düğmesi, PLAN, BAŞA BAŞ ve kapatma düğmeleri. Altında stop, hedef, risk ve kaç manuel işlemin açık olduğu görünür.

4. Ekranlar (MENÜ)

MENÜ düğmesi, tüm grafiği kaplayan bir ekran açar. **KAPAT** düğmesi veya **Esc** tuşu sizi grafiğe geri götürür. Sol sütun ekranı değiştirir. Her ekranda KAPAT düğmesinin yanında dil düğmesi vardır.

HIZLI BAŞLANGIÇ

Üç profil; **SEÇ** düğmesi birini işaretler, **UYGULA** düğmesi seçilen profili etkinleştirir:

EVA
GOLD ENGINE

HIZLI BAŞLANGIÇ

Tüm değişiklikler kaydedildi

KAYDET

FARKLI KAYDET ...

YÜKLE ...

TR

KAPAT

HIZLI BAŞLANGIÇ

GÜNLÜK

RİSK MERKEZİ

HABERLER

AYARLAR

YZ NOTLARI

TELEGRAM

EVA'YA SOR

Motorları işlemleri nasıl boyutlandıracağını ve koruyacağını belirlemek için bir profil seç. Her şey şurada düzenlenebilir kalır. Risk Merkezi ve Ayarlar, EA parametrelerine istediğin zaman dönebilirsin.

ÖNERİLEN

Asya ve New York motorları, işlem başına %1 risk, günlük zarar limiti %5, haftalık %10. EVA'nın test edildiği motorlar.

SEÇ

PROP FIRM

Asya ve New York, risk %0.5, prop modu açık: hedef %8, günlük zarar %4.5, azami düşüş %9.5, hesap koruması açık, hafta sonundan önce pozisyonuz.

SEÇİLDİ

TEMKİNLİ

Asya ve New York, risk %0.25, günlük zarar %3, azami düşüş %10, lot tavanı 0.50, hafta sonundan önce pozisyonuz.

SEÇ

UYGULA PROP FIRM

PARAMETRELERİME DÖN

ŞU AN ETKİN

Motorlar: Asya Aralığı, New York Açılışı
Boyut: sabit lot 0.01 Limitler: günlük zarar 8.0%, haftalık kapalı, düşüş kapalı
Prop modu kapalı Hesap koruması kapalı Hafta sonundan önce kapat açık

EA PARAMETRELERİ KULLANILIYOR


Esc bu ekranı kapatır

Profil	Ne ayarlar
ÖNERİLEN	Asya ve New York motorları, işlem başına %1 risk, %5 günlük ve %10 haftalık zarar. EVA'nın test edildiği ayar
PROP FIRM	Asya ve New York, %0,5 risk, prop firma modu açık (hedef %8, günlük zarar %4,5, maks. düşüş %9,5), hesap koruması açık, hafta sonundan önce her şey kapatılır
TEMKİNLİ	Asya ve New York, %0,25 risk, %3 günlük zarar, %10 maks. düşüş, 0,50 lot tavanı, hafta sonundan önce her şey kapatılır

PARAMETRELERİME DÖN düğmesi değişiklikleri geri alır ve ayarları EA parametrelerinize döndürür. **ŞU AN ETKİN** bölümü neyin kullanımda olduğunu özetler: motorlar, boyut, limitler, prop modu, hesap koruması ve hafta sonu kapanışı. Duraklattığınız motorların yanında **DURAKLATILDI** yazar.

GÜNLÜK

Hesaptaki EVA işlemlerinden (motorlar ve manuel) **30 GÜN**, **90 GÜN** veya **TÜMÜ** düğmesiyle seçilen dönemde kapananlar: **NET SONUÇ**, **İŞLEMLER**, **KAZANMA ORANI**, **KÂR FAKTÖRÜ**, **AZAMI DÜŞÜŞ**, **KÜMÜLATİF SONUÇ** eğrisi, **MOTORA GÖRE** sonuç ve **SON İŞLEMLER** (saat, motor, yön, lot ve sonuç).



RİSK MERKEZİ

Solda (**CANLI**): durum ve her limit için kullanılan kısmı gösteren bir çubuk (günlük zarar, haftalık zarar, prop düşüşü, prop hedefi) ve işlem yapılan günler. Sağda (**LİMİTLER**) - ve + ile her limit: **AZAMI GÜNLÜK ZARAR %**, **AZAMI HAFTALIK ZARAR %**, **AZAMI DÜŞÜŞ %**, **LİMİTİN %'İNDE UYAR**, **GÜNLÜK KÂRDA DUR %**, **LOT TAVANI**, **HESAP KORUMASI** ve **PROP FIRM MODU** anahtarları, prop modu açıkken de **PROP KÂR HEDEFİ %**, **PROP GÜNLÜK ZARAR %** ve **PROP AZAMI DÜŞÜŞ %**.



HABERLER

MetaTrader ekonomik takvimi, son 2 saat ve önümüzdeki 7 gün: tarih ve saat, kalan süre, etki, para birimi ve olay. Motorları duraklatan olaylar **MOTORLARI DURAKLATIR** etiketini taşır. Üstte iki filtre: **SADECE USD** veya **TÜM PARA BİRİMLERİ**; **ORTA VE YÜKSEK**, **TÜM ETKİLER** veya **YÜKSEK ETKİ**. **YUKARI / AŞAĞI** düğmeleri veya fare tekerleği listeyi kaydırır. Bu MetaTrader'ın takvimidir: kripto para haberleri yoktur ve yalnızca canlıda çalışır.

AYARLAR

Hızlı görünümün iki sütunu vardır:

EVA

GOLD ENGINE

AYARLAR

Tüm değişiklikler kaydedildi

KAYDET

FARKLI KAYDET ...

YÜKLE ...

TR

KAPAT

HIZLI BAŞLANGIÇ

GÜNLÜK

RİSK MERKEZİ

HABERLER

AYARLAR

YZ NOTLARI

TELEGRAM

EVA'YA SOR

MOTORLAR

ASYA ARALIĞI

AÇIK

LONDRA AÇILIŞI

KAPALI

NEW YORK AÇILIŞI

AÇIK

MOMENTUM M5

KAPALI

NABİZ M1

KAPALI

HACİM SİÇRAMASI

KAPALI

Kapalı bir motor yeni bir şey açmaz; mevcut işlemleri stoplarını korur.

TÜM AYARLAR >

OTO KAYIT KAPALI

Tüm EA parametreleri, anahtarlar dahil, orada düzenlenir ve şuraya kaydedilir.

MQL5Files\EVA_12345678_XAUUSD.set (istediğin zaman .set dosyası olarak yükle).

BOYUT VE İŞLEM

MOTOR BOYUTLANDIRMA

SABİT LOT

SABİT LOT

-

0.01

+

AZAMI AÇIK İŞLEM

-

3

+

AZAMI SPREAD (PUAN)

-

60

+

HABER FİLTRESİ

AÇIK

HAFTA SONUNDAN ÖNCE KAPAT

AÇIK

PARAMETRELERİME DÖN

Sihirli numaralar: manuel 71100, motorlar 71101 - 71106.

EA PARAMETRELERİ KULLANILIYOR

Exc bu ekranı kapatır

- **MOTORLAR:** altı motorun her biri için bir AÇIK / KAPALI anahtarı.
 - **BOYUT VE İŞLEM:** **MOTOR BOYUTLANDIRMA** (sabit lot veya risk %), **SABİT LOT** veya **İŞLEM BAŞINA RİSK %**, **AZAMI AÇIK İŞLEM**, **AZAMI SPREAD (PUAN)**, **HABER FİLTRESİ** ve **HAFTA SONUNDAN ÖNCE KAPAT**.
- PARAMETRELERİME DÖN** düğmesi paneldeki değişiklikleri iptal eder (önce sorar; **GERİ AL** düğmesi onları geri getirir). **TÜM AYARLAR** düğmesi tam listeyi açar. Yanındaki **OTO KAYIT AÇIK** / **OTO KAYIT KAPALI** düğmesi, değişikliklerin nasıl kaydedileceğini seçer (aşağıdaki KAYDET bölümüne bakın).

TÜM AYARLAR

EA'nın her parametresi grafikten değiştirilebilir. Solda F7'deki ile aynı sırada **GRUPLAR**; sağda grubun ayarları (bir sayfaya sığmazsa **ÖNCEKİ** / **SONRAKİ**).

- AÇIK / KAPALI anahtarları tek tıkla değiştir.
- Listeler (yapay zekâ sağlayıcısı, model, dil, stop modu...) tüm seçeneklerle açılır.
- Sayılar ve metinler kutulara girilir: yazın veya yapıştırın (**Ctrl+V** veya **sağ tık > Yapıştır**) ve **Enter**'a basın. Enter'a basana kadar satırda **ENTER'A BAS** görünür.
- API anahtarları nokta olarak görünür. Göz düğmesi onları gösterir, etiket **ANAHTAR VAR** veya **BOŞ** der; **TEMİZLE** düğmesi anahtarı siler (iki kez basılır, ilk basışta **EMİN MİSİN?** yazar).
- Telegram botu ve sohbeti yalnızca TELEGRAM ekranında ayarlanır: burada **TELEGRAM'A GİT** yazan bir satır olarak görünürler.
- **SONRAKİ BAŞLANGIÇ** etiketi, EVA yeniden başladığında uygulanan ayarları işaretler (panel boyutu, hacim motorunun zaman dilimi, yüzen pano...). **SADECE PARAMETRELERDE** etiketi, yalnızca F7'de değiştirilebilenleri işaretler (magic numarası ve işlem yorumu); böylece açık işlemlerin takibi hiç kaybolmaz.
- Altın renkli bir kenarlık, EA parametrelerinizden farklı bir değeri işaretler.

KAYDET, FARKLI KAYDET ... ve YÜKLE ...

Bir değişiklik hemen geçerli olur, ancak ayar dosyasına yalnızca **KAYDET** düğmesiyle yazılır. KAYDET düğmesi, EVA'nın her başlatmada okuduğu `MQL5\Files\EVA_<hesap>_<sembol>.set` dosyasının üzerine yazmadan önce onay ister (**EVET**, **KAYDET** veya **İPTAL**). **FARKLI KAYDET ...** düğmesi seçtiğiniz adla bir kopya yazar, **YÜKLE ...** düğmesi de kaydedilmiş bir kopyayı geri yükler. KAYDET düğmesine basmazsanız değişiklikler EVA yeniden başlayana kadar sürer; kaydedilmemiş değişiklikler varken EVA ekranını kapatmak isterseniz EVA önce sorar (**KAYDETMEYEN KAPAT**). Düğmeler ayar değiştiren her ekranda bulunur (HIZLI BAŞLANGIÇ, RİSK MERKEZİ, HABERLER, AYARLAR, TELEGRAM) ve yanlarında her şeyin kaydedilip kaydedilmediği yazar.

Otomatik kayıt: AYARLAR ekranında ve TÜM AYARLAR ekranının altında bulunan düğme **OTO KAYIT AÇIK** konumundayken her değişiklik, KAYDET düğmesine basmışsınız gibi bir saniye içinde ayar dosyasına yazılır ve üst çubukta *Her değişiklik hemen kaydedilir* yazar. Düğme **OTO KAYIT KAPALI** konumundayken (varsayılan) dosyaya yalnızca KAYDET düğmesi yazar. Seçim o hesap ve sembol için saklanır.

Daha sonra F7 ile bir parametreyi değiştirirseniz, bir sonraki başlatmada o parametre kullanılır ve kaydedilmiş diğer tüm ayarlar korunur. Her değişiklik Uzmanlar günlüğüne yazılır.

YZ NOTLARI

BAĞLANTI: sağlayıcı, model, anahtarın durumu, yedek, bugünkü çağrılar, günlük özetin saati, dil, bugünkü tokenlar, ayın maliyeti ve durum. **ŞİMDİ TEST ET** düğmesi bağlantıyı kontrol eder. Altında bir sağlayıcıyı bağlama adımları. Sağda son **NOTLAR**.

EVA
GOLD ENGINE

YZ NOTLARI

TR

KAPAT

HIZLI BAŞLANGIÇ

GÜNLÜK

RİSK MERKEZİ

HABERLER

AYARLAR

YZ NOTLARI

TELEGRAM

EVA'YA SOR

BAĞLANTI

SAĞLAYICI

MODEL

API ANAHTARI

YEDEK

BUGÜNKÜ ÇAĞRILAR

GÜNLÜK ÖZET

DİL

BUGÜNKÜ TOKEN'LAR

BU AYKI MALİYET

DURUM

Google Gemini

gemin-1.5-flash-latest

VAR

Groq

ANAHTAR VAR

0 / 30

07:00 GMT

Türkçe

0 giriş / 0 çıkış

-

boşta

ŞİMDİ TEST ET

NOTLAR

bugün 0

Henüz not yok. Bir motor emniyetini gerçekleştirdiğinde veya bir işlem kapandığında görünürler, ve günde bir kez piyasa özetiyle.

EA PARAMETRELERİ KULLANILIYOR

Ext bu ekranı kapatır

1. Ücretsiz bir API anahtarı al: aistudio.google.com/apikey.

2. AYARLAR > TÜM AYARLAR > YZ NOTLARI: SAĞLAYICI: sağlayıcıyı seç, anahtarı yapıştır. Her sağlayıcı kendi anahtarını saklar.

3. MT5'te: Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar >

TELEGRAM

BAĞLANTI: bot, **BOT TOKEN** kutusu (**BAĞLAN** düğmesiyle), bağlı **SOHBET** (**SOHBETİ DEĞİŞTİR** düğmesiyle), bugünkü mesajlar, son komut ve motorların durumu. **TEST GÖNDER** düğmesi sohbetinize bir mesaj gönderir; **MOTURLARI DURAKLAT** / **MOTURLARI SÜRDÜR** düğmesi paneldeki gibi çalışır. Sağda **NE GÖNDERİLİR** (her biri tek tıkla **AÇIK** veya **KAPALI** konumuna geçer), komutlar ve **SON MESAJLAR** (bölüm 12).

EVA
GOLD ENGINE

TELEGRAM

Tüm değişiklikler kaydedildi

KAYDET

FARKLI KAYDET ...

YÜKLE ...

TR

KAPAT

HIZLI BAŞLANGIÇ

GÜNLÜK

RİSK MERKEZİ

HABERLER

AYARLAR

YZ NOTLARI

TELEGRAM

EVA'YA SOR

BAĞLANTI

BOT

BOT TOKEN

VAR

SOHBET

BUGÜNKÜ MESAJLAR

SON KOMUT

MOTURLAR

DURUM

@YourEvaBot

BAĞLAN

Trader (123456789)

SOHBETİ DEĞİŞTİR

0

YOK

İŞLEMDE

bağlı

TEST GÖNDER

MOTURLARI DURAKLAT

NE GÖNDERİLİR

AÇILIŞLAR VE KAPANIŞLAR

KORUMA UYARILARI

YZ NOTLARI

GÜNLÜK ÖZET

SOHBETİNDEN KOMUTLAR

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

AÇIK

/status

/positions

/today

/note

/pause

/resume

/new

/confirm

/cancel

/undo

/help

hesap ve bugün

açık işlemler

bugün kapananlar

son YZ notu

yeni işlem yok

yeni işlem

yeni sohbet

öneriyi uygula

iptal et

geni al

liste

SON MESAJLAR

Henüz bir şey gönderilmedi. TEST GÖNDER bağlantıyı kontrol eder.

EA PARAMETRELERİ KULLANILIYOR

Ext bu ekranı kapatır


1. Telegram'da @BotFather'ı açın, /newbot gönderin ve token'ı yukarıdaki BOT TOKEN kutusuna yapıştırın (Ctrl+V veya sağ tık > Yapıştır), ardından BAĞLAN düğmesine basın.

2. MT5'te: Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar > WebRequest'e izin ver, şunu ekle: <https://api.telegram.org>

3. Botunu Telegram'da aç ve Başlat'a bas ya da herhangi bir mesaj gönder. EVA sohbetini kendisi başlar ve sana bir mesaj gönderir. Daha sonra bot değiştirirsen sohbet aynı kalır.


EVA'YA SOR

Sohbet (bölüm 11). **ŞUNU SORMAYI DENE** bölümü tek tıkla hazır sorular sunar. **YENİ SOHBET** düğmesi sohbeti sıfırdan başlatır, **GEÇMİŞ** düğmesi önceki konuşmaları açar. EVA bir ayar değişikliği önerdiğinde, yazı kutusunun üstünde **ONAYLA** ve **İPTAL** düğmeleriyle bir kart görünür (bölüm 11).



5. Diller

EVA İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça, Türkçe, Çince, Japonca ve Korece konuşur: ekranlar, panel, Telegram ve yapay zekânın yanıtları.



- **OTOMATİK** seçeneği (varsayılan) MetaTrader'ınızın dilini izler. 11 dilden biri değilse EVA İngilizce kullanır.
- MENÜ düğmesinin yanındaki dil düğmesi, panelde ve her ekranda, dili tek tıkla değiştirir. Aynı ayar **TÜM AYARLAR > YZ NOTLARI: SAĞLAYICI** içinde şu adla bulunur: **EVA dili: ekranlar, panel, Telegram, YZ. KAYDET** düğmesi bu seçimi saklar.
- F7'deki parametre adları her zaman İngilizcedir (bölüm 2).
- Uzmanlar günlük İngilizce kalır; böylece bir mesaj her yerde aynı şekilde aranır ve paylaşılır.

6. Manuel işlem

- **ALIŞ** ve **SATIŞ** düğmeleri piyasa fiyatından işlem açar. Boyut sabit bir lot veya riske edilen hesap yüzdesidir; **LOTA GÖRE BOYUT / RISKE GÖRE BOYUT %** düğmesi ikisi arasında geçiş yapar, - / + düğmeleri lotu veya riski değiştirir.
- Stop, motorların stop mesafesine, hedef ise stopun bir katına konur (varsayılan 2; ayar *Stopun katı olarak manuel kâr al (0 = hedef yok)*).
- **PLAN** düğmesi grafiğe üç çizgi çizer: giriş, stop-loss ve take-profit. Onları sürükleyin: girişin altında bir stop alış, üstünde satış demektir. Panel stopu, hedefi ve riskteki parayı gösterir; **ALIŞ / SATIŞ** düğmeleri, **İPTAL** düğmesine ve emrin adını taşıyan bir düğmeye dönüşür (**ALIŞ, SELL LIMIT, BUY STOP..**): göndermek için ona basın. Fiyattan uzak bir giriş bekleyen emir olur. Çizgiler geçerli bir işlem oluşturmadıkça düğmede **ÇİZGİLERİ AYARLA** yazar.
- **BAŞA BAŞ** düğmesi, manuel işlemlerinizin stopunu giriş artı 0,50 USD'ye taşır (ayar *Baş baş düğmesi: korunan kâr (USD)*).
- **YARISINI KAPAT, KAZANANLARI KAPAT, KAYBEDENLERİ KAPAT, TÜMÜNÜ KAPAT** düğmeleri adlarının söylediğini yapar.
- Manuel işlemler için isteğe bağlı otomatik başabaş ve iz süren stop (**PANEL VE MANUEL İŞLEM** grubu).
- Manuel işlemlerin kendi magic numarası vardır: motorlar onlara asla dokunmaz. Motorların zarar limitleri yeni manuel işlemleri de engeller.

7. Motorlar

Altı motor

Motor	Varsayılan	Fikir
Asia Range	Açık	Asya gecesinin aralığı (00:00-07:00 GMT), üstüne ve altına stop emirleri
New York Open	Açık	New York'un 09:30 açılışından önceki saatin aralığı, üstüne ve altına stop emirleri
London Open	Kapalı	Aynı fikir Londra açılışında
M5 Momentum	Kapalı	Bir genişleme çubuğunda son 12 M5 çubuğunun kırılımı
M1 Pulse	Kapalı	Güçlü bir M1 dürtü çubuğundan sonra devam
M30 Volume Surge	Kapalı	Tick hacmi ortalamasının en az iki katı olan çubuk



1. **Kırılım BUY STOP'u gerçekleştirir:** Aşağıdaki SELL STOP hemen iptal edilir.
2. **Stop artık girişin üstünde:** Zararla çıkış artık mümkün değil.
3. **Hedef yerinde:** Varsayılan olarak girişten 8 USD uzakta.

Strategy Tester · XAUUSD M5 · 2026-06-16

Aralık filtresi

Seansın aralığı 1,5 USD'den küçük veya 60 USD'den büyükse gün atlanır. 100 USD'lik bir aralık kırılacak bir aralık değildir: zaten hareket etmiş bir piyasadır.

Volatilite filtresi

Motorlar yalnızca ATR(M15) en az 4 USD olduğunda kurulur (ayar *Sadece altın hareket edince işlem yap: USD cinsinden asgari ATR(M15) (0 = her zaman)*). On yıllık altın tick verisini ölçtük: piyasa sakin olduğunda stop ve spread harekete göre büyüktür ve kırılım para kaybediyordu, bu yüzden bu seviyenin altında EVA bekler. Filtre açık işlemlere asla dokunmaz. Her piyasada işlem yapmak için 0 yapın.

Diğer semboller

Motorlar altın için kalibre edilmiştir. Başka herhangi bir sembolde kapalı kalırlar ve gösterge **ALTIN DEĞİL: MOTORLAR KAPALI** der; panel ve manuel araçlar çalışmaya devam eder. Yine de kullanmak için *Motorların altın dışındaki sembollerde de işlem yapmasına izin ver (XAUUSD'ye göre ayarlıdır)* ayarını açın: mesafeler o zaman sembolün ATR'sine uyur.

8. Hesap koruması ve prop firma modu

Limit	Paneldeki ayar	Varsayılan
Günlük zarar, gün başı bakiyenin %'si	Gün başı bakiyesinin azami günlük zarar %'si (0 = kapalı)	%8
Haftalık zarar, hafta başı bakiyenin %'si	Hafta başı bakiyesinin azami haftalık zarar %'si (0 = kapalı, yeniden başlatmalarda korunur)	kapalı
Bakiye zirvesinden düşüş	Bakiye zirvesinden azami düşüş % (0 = kapalı)	kapalı
Günlük kârdan sonra durma	+% günlük kârdan sonra dur (0 = kapalı)	kapalı
Bir limit bu %'ye ulaştınca uyarı	Bir zarar limitinin bu %'si kullanılıncaya bir kez uyar (0 = kapalı, sadece günlük)	%80
İşlem açmak için maksimum spread	Azami spread (USD, 0 = kapalı)	0,60 USD
İşlem başına maksimum lot	İşlem başına azami lot (0 = aracı kurum limiti)	broker limiti

Gün başı ve hafta başı bakiyeleri hesap geçmişinden okunur: terminalin yeniden başlaması veya çökmesi onları asla sıfırlamaz. Bir limite ulaşıldığında EVA yeni bir şey açmaz (motorlar ve manuel) ve gösterge nedenini gösterir. **Hesap koruması** açıkken bir zarar limiti, manuel işlemleri ve hesaptaki diğer expertlerin işlemlerini de kapatır (varsayılan olarak kapalı).

Prop firma modu: varsayılan olarak %4,5 günlük zarar ve %9,5 toplam düşüş (alışılmış %5 ve %10'un altında bir pay), ulaşıldığında işlemi durduran bir kâr hedefi (%8), isteğe bağlı bir tutarlılık kuralı ve firmanın istediği işlem günleri. Bir limite dokunulduğunda her şey kapatılır.

9. Haber kalkanı

MetaTrader ekonomik takvimini kullanır, yalnızca canlıda. Varsayılan olarak motorları **NFP** (60 dk önce, 60 sonra), **CPI** (30 / 60) ve **FOMC** (60 / 150) çevresinde duraklatır ve olaydan önce bekleyen emirleri siler. *Haberdan önce açık pozisyonları kapat* ayarını açmadıkça açık işlemler stoplarını korur. Tahvil ihaleleri yok sayılır (takvim onları yüksek etkili işaretler ve New York açılışını neredeyse her gün engellerlerdi). İsteğe bağlı olarak EVA, yüksek etkili diğer herhangi bir USD olayı çevresinde de duraklayabilir (varsayılan olarak 30 dk önce ve 15 sonra). Strateji Test Cihazında takvim yoktur: backtestler kalkan olmadan çalışır.

10. Brokerınız size gerçekte ne kadara mal oluyor

EVA'nın her gerçekleşmesi (motorlar ve manuel) hesap para biriminde üç maliyeti toplar: girişte ödenen **spread**, istenen fiyata göre **kayma** (girişler ve çıkışlar) ve **komisyon**. Toplamlar takvim ayına göre tutulur, yeniden başlatmalardan sonra da korunur ve panelin MALİYET sekmesinde görünür. EVA'yı bir ay boyunca iki brokerda çalıştırın ve karşılaştırın.

11. Yapay zekâ notları ve EVA'YA SOR

- Notlar:** bir motor emri gerçekleştiğinde ve bir işlem kapandığında kısa bir metin (nasıl bittiği: stop, hedef, kâr koruması veya EVA tarafından kapatıldı) ve her gün 07:00 GMT'de bir piyasa özeti. YZ NOTU sekmesinde, YZ NOTLARI ekranında ve Telegram'da görünürler.
- EVA'YA SOR:** o ekranda veya Telegram botunuza düz bir mesaj olarak bir soru yazın. Her soru hesabınızın canlı durumunu taşır, bu yüzden yanıt hesabınızla ilgilidir: neden işlem yapmıyor, bugünün işlemleri, ayın broker

maliyeti, bir ayarın ne yaptığı. Sohbet son mesajları hatırlar ve 30 dakika hareketsizlikten sonra sıfırdan başlar. Açıklar ve düğmeyi ya da komutu gösterir; asla işlem açmaz, kapatmaz veya değiştirmez.

- **Sohbetten ayar değiştirmek:** EVA'dan bir değişiklik isteyin ("riski %0,5'e düşür", "Asya motorunu kapat", "cuma 18 GMT'de her şeyi kapat"). EVA bunu açıklar ve her ayar, şu anki değerini ve yeni değerini listeleyen bir **ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK** kartı gösterir. **ONAYLA** düğmesine basana kadar hiçbir şey değişmez; **İPTAL** düğmesi öneriyi reddeder. Kart 10 dakika bekler; yeni bir soru sorulduğunda veya YENİ SOHBET düğmesine basıldığında kaybolur.
- EVA, kartı göstermeden önce her değeri paneldekiyle aynı kurallarla kontrol eder: var olmayan bir ayar veya aralık dışı bir değer asla görünmez. Bir seferde en fazla 5 değişiklik.
- Anahtarları, Telegram tokenını veya chat ID'yi, yapay zekâ ayarlarını ya da magic numarasını asla önermez: bunlar elle değiştirilir.
- **Daha fazla risk** (daha büyük lot veya risk, gevşetilmiş ya da kapatılmış bir zarar limiti, haber filtresinin veya hafta sonu kapanışının kapatılması, varsayılan olarak kapalı bir motor, riske göre boyutlandırmaya geçiş): kart turuncuya döner, nedenini söyler, motor işlemlerinin lotunu önce ve sonra gösterir ve ONAYLA düğmesine iki kez basmak gerekir (**EMİN MİSİN?**).
- Değişikliğin hiçbir etkisi olmayacaksa (örneğin motorlar sabit lotla işlem yaparken bir risk %'si), kart bunu belirtir.
- Uygulandıktan sonra kart **TAMAM** ve **GERİ AL** düğmeleriyle yeşile döner (**DEĞİŞİKLİK UYGULANDI**). GERİ AL düğmesi yalnızca o ayarları eski hâline getirir; bu, 10 dakika boyunca ve kimse onları yeniden değiştirmedeği sürece mümkündür. Değişiklik hemen geçerli olur; KAYDET düğmesi (veya otomatik kayıt) onu yeniden başlatmadan sonra da korur.
- Telegram'dan da onaylanabilir (bölüm 12).
- **GEÇMİŞ:** her konuşma bu hesap için kaydedilir. **GEÇMİŞ** düğmesi konuşmaları listeler; birine tıklarsanız okumak için açılır. Açık olan konuşmayı **BU SOHBETİ SİL** düğmesi, hepsini **TÜM SOHBETLERİ SİL** düğmesi siler (onaylamak için iki kez basın). En yeni 50 konuşma saklanır. **BU SOHBETE DEVAM ET** düğmesi kayıtlı bir konuşmayı kaldığı yerden sürdürür.
- **Sohbete yazmak:** soruyu sormak için **Enter**'a veya **GÖNDER** düğmesine basın. Yapıştırmak için **Ctrl+V** veya **sağ tık > Yapıştır** kullanın. Yazarken başka bir pencereye geçerseniz metin kutuda kalır.
- **Anahtarlar:** sağlayıcıyı TÜM AYARLAR > YZ NOTLARI: SAĞLAYICI içinde seçin ve anahtarı kendi kutusuna ya da F7'ye yapıştırın. Her sağlayıcı kendi anahtarını ve modelini saklar: aralarında geçiş yapmak hiçbir şeyi kaybettirmez. Model listesi sağlayıcıdan canlı okunur.
- **Sağlayıcılar:** Google Gemini (varsayılan) ve Groq (varsayılan yedek) aistudio.google.com ve console.groq.com/keys adreslerinden alınan ücretsiz anahtarlarla çalışır. OpenRouter tek anahtarla ücretsiz ve ücretli modeller sunar. Ücretli: OpenAI, Anthropic Claude, DeepSeek, Mistral ve xAI Grok. Yerel bir Ollama gibi OpenAI uyumlu herhangi bir URL de çalışır. Modeli OTOMATİK seçeneğinde bırakın; EVA sağlayıcı için önce ücretsizlerden birini seçer.
- **Ne kadar tutar:** her yanıt kullanılan tokenları gösterir. YZ NOTLARI ekranı bugünkü tokenları ve ayın maliyetini (notlar ve sohbet birlikte) gösterir. EVA, ücretli modellerin bir fiyat listesini içerir (Eylül 2026). Fiyatlar değişir: kendi fiyatlarınızı *Ücretli modeller: 1M giriş token'ı başına USD (0 = EVA fiyat listesi)* ayarına ve çıkış tokenları için olan ikinci ayara girin; EVA bunları ana sağlayıcı için kullanır. Ücretsiz anahtarlarda ÜCRETSİZ yazar.
- **Yedek:** ana sağlayıcı meşgul olduğunda veya hata verdiğinde yedek yanıtlar. İkisi de meşgulse not 1, 2 ve 4 dakika sonra yeniden denenir. EVA'YA SOR ekranında soruyu bir dakika sonra tekrar sorun.
- **Limitler:** ücretsiz planlarda kalmak için varsayılan olarak günde 30 not çağrısı ve 40 sohbet sorusu.
- **Günlük sınırına ulaşan ücretsiz model:** ücretsiz anahtarlar her model için günde belirli sayıda isteğe izin verir. Model OTOMATİK seçeneğindeyken Gemini veya Groq bir modelin günlük sınırına ulaştığını bildirirse EVA hemen aynı sağlayıcının bir sonraki ücretsiz modeline geçer (Gemini: Flash, ardından Flash-Lite ve diğer Flash modelleri) ve günün geri kalanında onu kullanır. Geçiş yapıldığında Uzmanlar günlüğünde bir satır görünür.

Meşgul yanıtı veren bir Gemini modeli 10 dakika dinlenir ve bir sonraki ücretsiz model yanıtlar; yedek sağlayıcıya yalnızca hiçbir yanıt veremediğinde başvurulur.

- **Dil:** notlar EVA'nın dilinde gelir (bölüm 5); EVA'YA SOR sohbetinde ise EVA, sizin yazdığınız dilde yanıt verir.
- **Telegram:** Telegram'dan gönderilen bir soru kendi dilinde yanıtlanır; değişiklik kartı ve bu değişiklik ile ilgili mesajlar (/confirm, /undo) da EVA'nın dili ne olursa olsun o dilde gelir.

12. Telegram

1. Telegram'da **@BotFather** ile konuşun, `/newbot` gönderin ve tokenı kopyalayın.
2. WebRequest'te `https://api.telegram.org` adresine izin verin (bölüm 2).
3. EVA'da MENÜ > **TELEGRAM** ekranını açın, tokenı **BOT TOKEN** kutusuna yapıştırın (Ctrl+V veya sağ tık

Yapıştır) ve **BAĞLAN** düğmesine (veya Enter'a) basın.

4. Telegram'da botunuzu açın ve **Başlat** (Start) düğmesine basın (Başlat artık görünmüyorsa bota herhangi bir mesaj gönderin). Birkaç saniye içinde EVA sohbetinizi kendiliğinden bağlar, tokenı ve sohbeti kaydeder ve size bir mesaj gönderir. Yazmanız gereken bir chat ID yoktur.

Bağlama işlemi, token girildikten sonra 10 dakika bekler: bu süre içinde bota ilk yazan sohbet bağlanır ve o andan itibaren EVA diğer tüm sohbetleri yok sayar. Başka bir sohbet kullanmak için (bir grup, başka bir hesap) **SOHBETİ DEĞİŞTİR** düğmesine basın ve 10 dakika içinde o sohbetten bota yazın (bu arada mevcut sohbet çalışmaya devam eder ve **İPTAL** düğmesi onu korur); süre dolduysa **SOHBET BAĞLA** düğmesi bağlama süresini yeniden başlatır. Yeni bir botla aynı sohbet korunur: yeni botun tokenını yapıştırın, **BAĞLAN** düğmesine basın ve yeni bota **Başlat** (Start) düğmesine basın; EVA, bot yanıt verir vermez yeni tokenı kaydeder.

F7'de token ve chat ID de birer parametredir: chat ID'yi boş bırakın; EVA, EA başladıktan sonraki 10 dakika içinde Başlat (Start) düğmesine basan sohbeti bağlar.

EVA işlem açılış ve kapanışlarını, koruma uyarılarını (limitler, hedefler, hafta sonu kapanışı), yapay zekâ notlarını ve 21:00 GMT'de günlük bir özeti gönderir. Her gönderim, TELEGRAM ekranındaki **NE GÖNDERİLİR** bölümünde tek tıkla açılır veya kapatılır; özeti saati ve bildirim sesi TÜM AYARLAR > TELEGRAM içindedir. Komutlar, yalnızca sizin sohbetinizden (diğer tüm sohbetler yok sayılır):

Komut	Ne yapar
<code>/status</code>	Motorlar, durum göstergesi, bugünün sonucu
<code>/positions</code>	Açık pozisyonlar ve bekleyen emirler
<code>/today</code> veya <code>/report</code>	Bugün kapanan işlemler ve sonuç
<code>/note</code>	Son yapay zekâ notu
<code>/pause</code> , <code>/resume</code>	Motorları duraklat veya sürdür
<code>/new</code>	Yeni bir EVA'YA SOR sohbeti başlat
<code>/confirm <kod></code>	EVA'nın önerdiği değişikliği uygula (mesaj kodu içerir)
<code>/cancel</code>	Önerilen değişikliği reddet
<code>/undo_<kod></code>	Az önce uygulanan değişikliği geri al (10 dakika boyunca)
<code>/help</code>	Komut listesi

Diğer her metin EVA'YA SOR sohbetine bir soru olarak gider.

EVA bir ayar değişikliği önerdiğinde Telegram mesajı, kartı metin olarak ve her seferinde değişen 4 haneli bir kodu içerir. Normal bir değişiklik `/confirm_1234` komutuna dokunarak onaylanır; daha riskli bir değişiklik ise yalnızca `/confirm 1234` yazarak onaylanır, böylece yanlışlıkla bir dokunuşla asla uygulanmaz. Bir tarafta onayladığınız, reddettiğiniz veya geri aldığınız şey diğer tarafta da görünür. *Sohbetinden gelen komutlara yanıt ver (/status, /pause ...)* ayarı kapalıysa kart, onayı MT5'te vermenizi ister.

13. EVA'yı Strateji Test Cihazında test etmek

1. Strateji Test Cihazı, Uzman: **EVA Gold Engine**, Sembol **XAUUSD**, dönem **M5**.
2. Modelleme: **Gerçek tıklere dayalı her tik**. 100 USD veya daha fazla yatırım; varsayılan lot 0,01'dir.
3. Başlat'a basın. İşlem yaparken paneli görmek için **Görsel mod**'u işaretleyin.

Motorlar canlıdakiyle tamamen aynı çalışır. Yapay zekâ, Telegram, haber takvimi ve ayar dosyası test cihazında yoktur: her zaman F7 parametrelerini kullanır. Sonuçlar büyük ölçüde altının volatilitesine bağlıdır: yalnızca son yılı değil, birkaç dönemi test edin.

14. Neden işlem yapmıyor

Uzmanlar günlüğündeki mesajlar her zaman İngilizcedir:

Uzmanlar günlüğündeki mesaj	Anlamı
[Asia Range] skip: volatility too low, ATR(M15) 3.10 USD under the 4.0 minimum	Volatilite filtresi: altın fazla sakin
[Asia Range] range 4300.71 - 4360.92 (60.21 USD) outside 1.5-60.0 USD	Aralık filtresi günü atladı
[New York Open] session window already over for today	EA pencereden sonra eklendi
[News shield] PAUSED for 'CPI m/m'	NFP, CPI veya FOMC penceresi
skip: spread	Spread maksimum spreadin üstünde
skip: exposure cap / skip: pending cap	Maksimum açık pozisyon veya bekleyen emir sayısına ulaşıldı
skip: not enough free margin	Hesap işlemi taşıyamıyor
Guard: daily loss limit reached, trading paused until next day	Bir zarar limitine ulaşıldı
restored today's state after the restart	O motor bugün zaten işlem yaptı ve tekrarlamayacak
Symbol guard: the engines are calibrated for gold	Grafik altın değil

Ya da EVA'YA SOR ekranında veya Telegram'da doğrudan "EVA bugün neden işlem yapmadı?" diye sorun.

15. Diğer ayrıntılar

- **Yüzen motor panosu:** paneldeki motor bloğuna ek olarak EVA, motorların ayrıntılarını içeren yüzen bir metin panosu da gösterebilir (7. PANO VE GERÇEKLEŞME grubu). Varsayılan olarak kapalıdır.
- **Magic numarası:** manuel işlemler taban numarayı (71100), motorlar taban+1 ile taban+6 arasını kullanır. EVA'yı aynı hesapta aynı sembolün iki grafiğine koyarsanız, birinin tabanını değiştirin (yalnızca F7'de).
- **Birden fazla grafik:** her hesap ve sembol kombinasyonunun kendi ayar dosyası vardır.

- **Duraklatma ve yeniden başlatma:** motorların duraklatılması ve her motorun o gün yaptıkları, terminal yeniden başladığında da korunur.

16. Tüm ayarlar

Her satırda MetaTrader parametre penceresindeki ad (**F7**, her zaman İngilizce), panelin **TÜM AYARLAR** ekranındaki ad, varsayılan değer ve ne yaptığı bulunur. Gruplar F7'de ve panelde aynı sıradadır. F7'de `===` veya `--` ile başlayan satırlar yalnızca grup başlıklarıdır. USD cinsinden mesafeler altın fiyatındaki hareketin dolarıdır (1 USD = 4000,00'dan 4001,00'a). Sayılar nokta ile yazılır.

ANA MOTORLAR

F7'de: `=== EVA GOLD ENGINE: CORE ENGINES (deterministic, run in the tester) ===`

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Core Engines ON (AI is an optional layer on top)	Ana motorlar açık (yapay zekâ üstte isteğe bağlı bir katman)	Evet	Altı motoru tek seferde açar veya kapatır. Kapalıyken EVA'da panel, manuel işlem, koruma ve yapay zekâ çalışmaya devam eder

1. POZİSYON BOYUTU

F7'de: `--- CE 1. Position sizing ---`

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Sizing mode	Boyut modu	Sabit lot	Motorların lotu nasıl hesapladığı: Sabit lot veya İşlem başına bakiyenin risk %'si
Fixed lot	Sabit lot	0.01	Sabit lot modunda her motor işleminin lotu
Risk % per trade (risk mode)	İşlem başına risk % (risk modu)	1.0	Risk modunda, stop çalışırsa kaybedilen bakiye yüzdesi
Auto lot scaling by balance (fixed mode)	Bakiyeye göre otomatik lot ölçekleme (sabit mod)	Hayır	Sabit lot modunda, bakiye büyüdükçe lotu artırır
Scaling base balance (0 = balance at start)	Ölçekleme taban bakiyesi (0 = başlangıçtaki bakiye)	0.0	Artırmanın başladığı bakiye
Balance step for +1 lot step	+1 lot adımı için bakiye basamağı	500.0	Kazanılan ne kadar bakiyenin bir lot adımı eklediği
Lot step added per balance step	Her bakiye basamağında eklenen lot adımı	0.01	Her adımın eklediği lot
Max lot when scaling	Ölçeklemede azami lot	0.05	Artırılan lotun üst sınırı
Max simultaneous positions (all engines)	Azami eşzamanlı pozisyon (tüm motorlar)	3	Aynı anda kaç motor işleminin açık olabileceği
Max simultaneous pending orders	Azami eşzamanlı bekleyen emir	6	Aynı anda kaç motor bekleyen emrinin olabileceği

2. MOTORLAR

F7'de: `--- CE 2. Engines ---`

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Engine 1: Asia range breakout	Motor 1: Asya aralığı kırılımı	Evet	Asya motorunu açar
Engine 2: London open breakout	Motor 2: Londra açılışı kırılımı	Hayır	Londra motorunu açar

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Engine 3: New York open breakout	Motor 3: New York açılışı kırılımı	Evet	New York motorunu açar
Engine 4: M5 momentum breakout	Motor 4: M5 momentum kırılımı	Hayır	Momentum motorunu açar
Engine 5: M1 impulse breakout	Motor 5: M1 itki kırılımı	Hayır	Nabız (Pulse) motorunu açar
Engine 6: M30 volume surge breakout	Motor 6: M30 hacim sıçraması kırılımı	Hayır	Hacim motorunu açar
Let the engines trade symbols other than gold (they are calibrated for XAUUSD)	Motorların altın dışındaki sembollerde de işlem yapmasına izin ver (XAUUSD'ye göre ayarlıdır)	Hayır	Motorlara başka sembollerde izin verir; mesafeler sembolün ATR'sine göre ölçeklenir. Sonraki başlangıçta uygulanır
Broker GMT offset in hours (99 = auto)	Aracı kurumun GMT farkı, saat (99 = otomatik)	99	99, aracı kurum saatini ve yaz saatini kendisi bulur. Yalnızca aracı kurumunuz alışılmadık bir saat kullanıyorsa sayı girin

2A. SEANS MOTORLARI

F7'de: --- CE 2a. Session engines (Asia / London / New York) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
0 = opening spike bracket, 1 = pre-open range breakout	0 = açılış sıçraması braket, 1 = açılış öncesi aralık kırılımı	1	Seans motorlarının modu (bölüm 7)
Bracket: M1 bars before the open	Braket: açılıştan önceki M1 mumları	3	Mod 0: açılıştan önceki kaç M1 çubuğunun braketini oluşturduğu
Bracket: stop distance beyond the bars (USD)	Braket: mumların ötesinde stop mesafesi (USD)	0.10	Mod 0: emirlerin bu çubuklardan ne kadar uzağa konduğu
Bracket: pending orders lifetime (min)	Braket: bekleyen emirlerin ömrü (dk)	20	Mod 0: gerçekleşmeyen emirlerin ne kadar yaşadığı
New York: extra bracket at 08:30 NY (US data)	New York: 08:30 NY'de ek braket (ABD verileri)	Evet	Mod 0: New York saatiyle 08:30'da ikinci bir braket
Asia open (GMT hour)	Asya açılışı (GMT saati)	0	Mod 0: Asya açılışının saati
Asia range start (GMT hour, range mode)	Asya aralığı başlangıcı (GMT saati, aralık modu)	0	Mod 1: Asya aralığının hangi saatten itibaren ölçüldüğü
Asia range end (GMT hour, range mode)	Asya aralığı bitişi (GMT saati, aralık modu)	7	Mod 1: hangi saate kadar; emirler o anda konur
Asia range orders lifetime (min, range mode)	Asya aralığı emirlerinin ömrü (dk, aralık modu)	240	Mod 1: Asya emirlerinin ne kadar yaşadığı
London open (local London hour)	Londra açılışı (Londra yerel saati)	8	Yerel saatle Londra açılışı; yaz saati kendiliğinden hesaplanır
New York open hour (local NY)	New York açılış saati (NY yerel)	9	Yerel saatle New York açılış saati
New York open minute (local NY)	New York açılış dakikası (NY yerel)	30	Açılışın dakikası (09:30)
Pre-open range length (min)	Açılış öncesi aralık uzunluğu (dk)	60	Mod 1: Londra ve New York açılışlarından kaç dakika önce aralığın ölçüldüğü

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
London/NY pending orders lifetime (min)	Londra/NY bekleyen emirlerinin ömrü (dk)	120	Mod 1: Londra ve New York emirlerinin ne kadar yaşadığı
Breakout buffer above/below range (USD)	Aralık üstü/altı kırılım tamponu (USD)	0.30	Emirlerin aralığın ne kadar üstüne ve altına konduğu
Min range size (USD), else skip	Asgari aralık boyutu (USD), değilse atla	1.5	Bundan küçük bir aralıkta işlem yapılmaz
Max range size (USD), else skip (60: gold at 4000+ often ranges 40-60 overnight)	Azami aralık boyutu (USD), değilse atla (60: 4000+ altın gece sık sık 40-60 hareket eder)	60.0	Bundan büyük bir aralıkta işlem yapılmaz
Cancel the opposite order once one fills	Biri gerçekleşince karşı emri iptal et	Evet	Aralığın bir tarafı gerçekleşince diğeri silinir
Close session trades at (GMT hour, 0-23)	Seans işlemlerini şu saatte kapat (GMT saati, 0-23)	21	Seans motoru işlemlerinin kapatıldığı saat

2B. MOMENTUM MOTORU

F7'de: --- CE 2b. Momentum engine (M5 breakout) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
0 = market entry on expansion close, 1 = pending channel stops	0 = genişleme kapanışında piyasa girişi, 1 = kanal bekleyen stopları	0	0: bir genişleme çubuğu kanalın dışında kapanınca piyasadan girer. 1: kanal kenarlarına stop emirleri koyar
Breakout lookback (M5 bars)	Kırılım geriye bakış (M5 mumları)	12	Kanalı kaç M5 çubuğunun oluşturduğu
Mode 0: bar range >= ATR(M5) x this	Mod 0: mum aralığı >= ATR(M5) x bu değer	1.2	Genişleme çubuğunun ne kadar büyük olması gerektiği
Mode 1: arm only when channel width <= this (USD)	Mod 1: sadece kanal genişliği <= bu değer ise kur (USD)	8.0	Mod 1: yalnızca dar kanallar
Stop distance beyond the channel (USD)	Kanalın ötesinde stop mesafesi (USD)	0.20	Mod 1: emirlerin kanaldan ne kadar uzağa konduğu
Pending orders lifetime (min)	Bekleyen emirlerin ömrü (dk)	15	Mod 1: emirlerin ne kadar yaşadığı
Max momentum trades per day	Günlük azami momentum işlemi	3	Motorun günlük sınırı
Min minutes between momentum trades	Momentum işlemleri arası asgari dakika	30	Bir işlemle sonraki arasındaki bekleme
Momentum window start (GMT hour)	Momentum penceresi başlangıcı (GMT saati)	6	Hangi saatten itibaren işlem yaptığı
Momentum window end (GMT hour)	Momentum penceresi bitişi (GMT saati)	19	Hangi saate kadar işlem yaptığı
Momentum/Pulse blackout after London and NY opens (min)	Londra ve NY açılışlarından sonra Momentum/Nabız molası (dk)	45	Seans motorlarının yolunu kesmemek için her açılıştan sonra momentum ve nabız işlemi yapılmayan dakikalar

2C. NABIZ MOTORU

F7'de: --- CE 2c. Pulse engine (M1 impulse continuation, pending stop) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Impulse bar range $\geq$ ATR(M1) x this	İtke mumu aralığı $\geq$ ATR(M1) x bu değer	3.0	İtke çubuğunun ne kadar büyük olması gerektiği
Close within top/bottom % of the bar	Kapanış mumun üst/alt %'si içinde	30.0	Çubuk uç noktasına yakın kapanmalı
Stop distance beyond the impulse extreme (USD)	İtke uç noktasının ötesinde stop mesafesi (USD)	0.15	Stop emrinin uç noktadan ne kadar uzağa konduğu
Pending order lifetime (min)	Bekleyen emrin ömrü (dk)	3	Emrin ne kadar yaşadığı
Max pulse trades per day	Günlük azami nabız işlemi	3	Motorun günlük sınırı
Min minutes between pulse trades	Nabız işlemleri arası asgari dakika	20	İşlemler arasındaki bekleme
Pulse window start (GMT hour)	Nabız penceresi başlangıcı (GMT saati)	6	Hangi saatten itibaren işlem yaptığı
Pulse window end (GMT hour)	Nabız penceresi bitişi (GMT saati)	19	Hangi saate kadar işlem yaptığı

2D. HACİM SIÇRAMASI MOTORU

F7'de: --- CE 2d. Volume surge engine (M30, tick volume acceleration) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Volume engine timeframe	Hacim motorunun zaman dilimi	M30	Okuduğu çubukların zaman dilimi. Sonraki başlangıçta uygulanır
Volume average period (bars)	Hacim ortalaması periyodu (mum)	20	Ortalama hacmi kaç çubuğun oluşturduğu
Bar volume $\geq$ average x this	Mum hacmi $\geq$ ortalama x bu değer	2.0	Hacim sıçramasının ne kadar büyük olması gerektiği
Require rising volume over the last 3 bars	Son 3 mumda artan hacim iste	Evet	Yalnızca hacim artıyorsa
Bar range $\geq$ ATR x this	Mum aralığı $\geq$ ATR x bu değer	1.0	Çubuk da büyük olmalı
Close within top/bottom % of the bar	Kapanış mumun üst/alt %'si içinde	35.0	Çubuk uç noktasına yakın kapanmalı
0 = market at bar close, 1 = stop beyond the bar extreme	0 = mum kapanışında piyasa, 1 = mum ucunun ötesinde stop	0	Nasıl girdiği
Mode 1: stop distance beyond the extreme (USD)	Mod 1: uç noktanın ötesinde stop mesafesi (USD)	0.20	Mod 1: emrin uç noktadan ne kadar uzağa konduğu
Mode 1: pending order lifetime (bars)	Mod 1: bekleyen emrin ömrü (mum)	3	Mod 1: emrin ne kadar yaşadığı
Volume engine stop-loss (USD, 0 = global)	Hacim motoru zarar durdur (USD, 0 = genel)	6.0	Kendi stopu; 0 genel stopu kullanır
Volume engine take-profit (USD, 0 = global)	Hacim motoru kâr al (USD, 0 = genel)	12.0	Kendi hedefi; 0 genel hedefi kullanır
Volume engine time stop (hours, 0 = off)	Hacim motoru zaman stopu (saat, 0 = kapalı)	36	İşlemi bu kadar saat sonra kapatır
Max volume trades per day	Günlük azami hacim işlemi	1	Motorun günlük sınırı

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Volume window start (GMT hour)	Hacim penceresi başlangıcı (GMT saati)	1	Hangi saatten itibaren işlem yaptığı
Volume window end (GMT hour)	Hacim penceresi bitişi (GMT saati)	20	Hangi saate kadar işlem yaptığı

3. STOPLAR VE HEDEFLER

F7'de: --- CE 3. Stops and targets (USD of XAUUSD price movement) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Stop-loss mode	Zarar durdur modu	Sabit mesafe (fiyatın USD'si)	Sabit mesafe (fiyatın USD'si) veya ATR(M15) katı
Stop-loss distance (USD)	Zarar durdur mesafesi (USD)	2.50	Tüm motor işlemlerinin stopu (sabit mod)
ATR(M15) multiple (ATR mode)	ATR(M15) katı (ATR modu)	1.5	ATR modunda stop, ATR(M15) çarpı bu değerdir
Min stop distance (USD)	Asgari stop mesafesi (USD)	1.00	ATR modu: stop asla daha yakın olmaz
Max stop distance (USD)	Azami stop mesafesi (USD)	6.00	ATR modu: stop asla daha uzak olmaz
Trade only when gold moves: min ATR(M15) in USD (0 = always)	Sadece altın hareket edince işlem yap: USD cinsinden asgari ATR(M15) (0 = her zaman)	4.0	Oynaklık filtresi (bölüm 7)
Scale every trade distance with the day's volatility (research)	Her mesafeyi günün oynaklığına göre ölçekle (araştırma)	Hayır	Stopları, hedefleri ve payları günün oynaklığına göre ayarlar. Deneysel
Volatility the USD distances were set for (mean M15 range of a day, USD)	USD mesafelerinin ayarlandığı oynaklık (bir günün ortalama M15 aralığı, USD)	9.0	Önceki ayarın referansı
Take-profit distance (USD, 0 = none)	Kâr al mesafesi (USD, 0 = yok)	8.00	Motor işlemlerinin hedefi
Breakeven	Başa baş	Evet	İşlem kârdayken stopu girişe taşır
Breakeven trigger (USD profit)	Başa baş tetiği (USD kâr)	3.00	Ne kadar kârdan itibaren
Breakeven offset (USD locked)	Başa baş payı (kilitlenen USD)	0.50	Girişin ne kadar üstünü güvenceye aldığı
GoldLock progressive profit protection	GoldLock kademeli kâr koruması	Evet	GoldLock'u açar
GoldLock starts at (USD peak profit)	GoldLock şu noktada başlar (USD tepe kâr)	4.00	Hangi en yüksek kârdan itibaren başladığı
GoldLock keeps % of peak profit	GoldLock tepe kârın %'sini korur	50.0	En yüksek kârın ne kadarını koruduğu
GoldLock mode	GoldLock modu	Aracı kurumdaki zarar durdurunu taşı (görünür)	Aracı kurumdaki zarar durdurunu taşı (görünür) veya Sanal seviye, dokunulunca piyasadan kapat

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Min improvement to move the stop (USD)	Stopu taşımak için asgari iyileşme (USD)	0.25	Stopun kuruşluk hareketlerle taşınmasını önler
Time stop in minutes (0 = off)	Dakika cinsinden zaman stopu (0 = kapalı)	0	Her motor işlemini bu kadar dakika sonra kapatır

4. RİSK KORUMALARI

F7'de: --- CE 4. Risk guards ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Max spread (USD, 0 = off)	Azami spread (USD, 0 = kapalı)	0.60	Daha geniş bir spreadde hiçbir şey açılmaz
Max daily loss % of day-start balance (0 = off)	Gün başı bakiyesinin azami günlük zarar %'si (0 = kapalı)	8.0	Günün zarar limiti
Max drawdown % from balance peak (0 = off)	Bakiye zirvesinden azami düşüş % (0 = kapalı)	0.0	Bakiye zirvesinden düşüş limiti
Stop after +% daily profit (0 = off)	+% günlük kârdan sonra dur (0 = kapalı)	0.0	Bu % kazanıldıktan sonra günün geri kalanında işlem yapmaz
Flatten before the weekend	Hafta sonundan önce her şeyi kapat	Evet	Cuma günü her şeyi kapatır
Friday flatten hour (GMT)	Cuma kapanış saati (GMT)	21	Cuma günü hangi saatte
Max weekly loss % of week-start balance (0 = off, kept across restarts)	Hafta başı bakiyesinin azami haftalık zarar %'si (0 = kapalı, yeniden başlatmalarda korunur)	0.0	Haftanın zarar limiti
Max lot per trade (0 = broker limit)	İşlem başına azami lot (0 = aracı kurum limiti)	0.0	Her EVA işlemi için lot üst sınırı
Warn once when a loss limit is this % used (0 = off, only logs)	Bir zarar limitinin bu %'si kullanılıncaya bir kez uyar (0 = kapalı, sadece günlük)	80.0	Panelde ve Telegram'da önceden uyarı

5. HABER KALKANI

F7'de: --- CE 5. News shield (MT5 economic calendar, live only) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
News shield: NFP / CPI / FOMC windows (the backtest runs without it)	Haber kalkanı: NFP / CPI / FOMC pencereleri (backtest onsuz çalışır)	Evet	Kalkanı açar (bölüm 9)
Also pause around every other 'high-impact' USD event of the MT5 calendar (blocks many NY opens)	MT5 takviminin diğer tüm 'yüksek etkili' USD olaylarında da duraklat (birçok NY açılışını engeller)	Hayır	Kalkanı tüm yüksek etkili USD olaylarına genişletir
Minutes before news	Haberden önceki dakikalar	30	Bu diğer olaylardan önceki duraklama
Minutes after news	Haberden sonraki dakikalar	15	Bu diğer olaylardan sonraki duraklama
Delete pending orders before news	Haberden önce bekleyen emirleri sil	Evet	Pencere başlayınca motorların emirlerini siler
Close open positions before news	Haberden önce açık pozisyonları kapat	Hayır	Açık işlemleri de kapatır

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
NFP window 60 min before / 60 after	NFP penceresi 60 dk önce / 60 sonra	Evet	NFP etrafında duraklama
CPI window 30 min before / 60 after	CPI penceresi 30 dk önce / 60 sonra	Evet	CPI etrafında duraklama
FOMC window 60 min before / 150 after	FOMC penceresi 60 dk önce / 150 sonra	Evet	FOMC etrafında duraklama
Ignore bond auctions (the MT5 calendar flags them high-impact)	Tahvil ihalelerini yok say (MT5 takvimi onları yüksek etkili işaretler)	Evet	Tahvil ihalelerinde duraklama yok

6. PROP FIRM KORUMASI

F7'de: --- CE 6. Prop-firm protection ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Prop-firm mode	Prop firm modu	Hayır	Challenge'lar için korumayı açar
Challenge start balance (0 = balance at start)	Challenge başlangıç bakiyesi (0 = başlangıçtaki bakiye)	0.0	Hedefin ve düşüşün hesaplandığı bakiye
Profit target % (stop trading when reached)	Kâr hedefi % (ulaşınca işlem durur)	8.0	Ulaşıncı işlemler durur
Max daily loss % (buffer below the firm limit)	Azami günlük zarar % (firma limitinin altında tampon)	4.5	Prop modunun günlük limiti
Max total drawdown % (buffer below the firm limit)	Azami toplam düşüş % (firma limitinin altında tampon)	9.5	Prop modunun toplam limiti
Close everything when a limit is hit	Bir limite ulaşıncı her şeyi kapat	Evet	Bir prop limitine dokunulunca her şeyi kapatır
Consistency rule: stop the day at this % of the profit target (0 = off)	Tutarlılık kuralı: günü kâr hedefinin bu %'sinde durdur (0 = kapalı)	0.0	Tek bir günün hedefin neredeyse tamamını yapmasını istemeyen firmalar için
Trading days the firm requires (0 = off, only shown)	Firmanın istediği işlem günleri (0 = kapalı, sadece gösterilir)	0	Takip edebilmeniz için hedefin yanında gösterilir
Account guard: a loss limit also closes manual trades and other experts' trades	Hesap koruması: bir zarar limiti manuel işlemleri ve diğer expert'lerin işlemlerini de kapatır	Hayır	Koruma yalnızca EVA'yı değil tüm hesabı kapsar

7. PANO VE GERÇEKLEŞME

F7'de: --- CE 7. Dashboard and execution ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Visual testing: hide the indicators the EA computes (clean chart)	Görsel test: EA'nın hesapladığı göstergeleri gizle (temiz grafik)	Evet	Test cihazının görsel modunda iç göstergeler çizilmez. Sonraki başlangıçta uygulanır
Also show the floating engine dashboard (the engine block is always inside the EVA panel)	Yüzen motor panosunu da göster (motor bloğu her zaman EVA panelinin içinde)	Hayır	Yüzen metin panosunu gösterir (bölüm 15). Sonraki başlangıçta uygulanır
Dashboard X	Pano X	12	Yüzen panonun yatay konumu. Sonraki başlangıçta uygulanır

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Dashboard Y	Pano Y	28	Yüzen panonun dikey konumu. Sonraki başlangıçta uygulanır
Dashboard font size	Pano yazı boyutu	9	Yüzen panonun yazı boyutu. Sonraki başlangıçta uygulanır
Max slippage / deviation (USD)	Azami kayma / sapma (USD)	0.30	Emir gönderilirken kabul edilen fiyat sapması
Magic number base (manual trades use the base, engines base+1..6)	Sihirli numara tabanı (manuel işlemler tabanı, motorlar taban+1..6 kullanır)	71100	EVA işlemlerini tanımlar. Yalnızca F7'de
Trade comment	İşlem yorumu	EVA	Her işlemin yorumu. Yalnızca F7'de

YZ NOTLARI

F7'de: --- AI NOTES (optional, free keys work, never decides trades) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
AI notes on engine trades (set the provider and key below)	Motor işlemlerinde yapay zekâ notları (sağlayıcıyı ve anahtarı aşağıda ayarla)	Evet	Yapay zekâ notlarını açar (sağlayıcı ve anahtar gerekir)
Note when an engine order fills	Bir motor emri gerçekleşince not	Evet	Her girişte bir not
Note when an engine trade closes	Bir motor işlemi kapanınca not	Evet	Her kapanışta bir not
One market briefing per day	Günde bir piyasa özeti	Evet	Günlük özet
Briefing hour (GMT), right after the Asia range	Özet saati (GMT), Asya aralığından hemen sonra	7	Hangi saatte geldiği
Cap on AI calls per day (keeps free tiers safe)	Günlük yapay zekâ çağrı tavanı (ücretsiz katmanları korur)	30	Günlük azami not sayısı
Forward AI notes to Telegram (when Telegram is enabled)	Yapay zekâ notlarını Telegram'a ilet (Telegram açıksa)	Evet	Notları sohbetinize gönderir
Show AI notes as chart alerts	Yapay zekâ notlarını grafik uyarısı olarak göster	Hayır	Her notu MetaTrader uyarı penceresinde gösterir
Ask EVA: questions per day (keeps free tiers safe)	EVA'ya Sor: günlük soru sayısı (ücretsiz katmanları korur)	40	Sohbete günde sorulabilecek azami soru sayısı (ekran ve Telegram)

YZ NOTLARI: SAĞLAYICI

F7'de: --- AI NOTES: PROVIDER ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
AI provider for the notes	Notlar için yapay zekâ sağlayıcısı	Google Gemini (ücretsiz anahtar)	Notların ve sohbetin ana sağlayıcısı (bölüm 11)
API key (free keys work)	API anahtarı (ücretsiz anahtarlar çalışır)	boş	Ana sağlayıcının anahtarı. Her sağlayıcı için bir tane saklanır
Model (empty = picked automatically, free models first)	Model (boş = otomatik seçilir, önce ücretsizler)	boş	Model; panelde sağlayıcının modellerini içeren bir listedir

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Custom provider: chat-completions URL	Özel sağlayıcı: chat-completions URL'si	boş	OpenAI uyumlu bir sunucunun adresi (örneğin yerel bir Ollama)
Language of EVA: screens, panel, Telegram, AI	EVA dili: ekranlar, panel, Telegram, YZ	Otomatik (MetaTrader dili)	Tüm EVA'nın dili (bölüm 5)
Backup provider when the main one is busy or fails	Ana sağlayıcı meşgulse veya hata verirse yedek sağlayıcı	Groq (ücretsiz anahtar)	Yedek sağlayıcı
Backup API key (empty = no backup)	Yedek API anahtarı (boş = yedek yok)	boş	Yedeğin anahtarı
Backup model (empty = picked automatically)	Yedek model (boş = otomatik seçilir)	boş	Yedeğin modeli
Paid models: USD per 1M input tokens (0 = EVA's price list)	Ücretli modeller: 1M giriş token'ı başına USD (0 = EVA fiyat listesi)	0.0	Maliyeti hesaplamak için giriş fiyatınız
Paid models: USD per 1M output tokens (0 = EVA's price list)	Ücretli modeller: 1M çıkış token'ı başına USD (0 = EVA fiyat listesi)	0.0	Maliyeti hesaplamak için çıkış fiyatınız

PANEL VE MANUEL İŞLEM

F7'de: --- GOLD ENGINE: PANEL AND MANUAL TRADING ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Show the EVA panel	EVA panelini göster	Evet	Paneli gösterir. Sonraki başlangıçta uygulanır
Panel size (lower if too big, higher if too small)	Panel boyutu (çok büyükse azalt, çok küçükse artır)	1.0	Panelin ve ekranların ölçeği. Sonraki başlangıçta uygulanır
Manual trades sized by risk % (false = fixed lot)	Manuel işlemler risk %'sine göre (false = sabit lot)	Hayır	LOTA GÖRE BOYUT / RİSKE GÖRE BOYUT % düğmesinin hangi modla başladığı
Manual fixed lot	Manuel sabit lot	0.01	Manuel işlemlerin lotu
Manual risk % per trade (risk mode)	İşlem başına manuel risk % (risk modu)	1.0	Manuel işlemlerin riski
Manual take-profit as a multiple of the stop (0 = no target)	Stopun katı olarak manuel kâr al (0 = hedef yok)	2.0	ALİŞ / SATIŞ ve PLAN düğmelerinin hedefi
Breakeven button: profit kept (USD)	Başa baş düğmesi: korunan kâr (USD)	0.50	BAŞA BAŞ düğmesinin güvenceye aldığı miktar
Manual trades: automatic breakeven after this profit (USD, 0 = off)	Manuel işlemler: bu kârdan sonra otomatik başa baş (USD, 0 = kapalı)	0.0	Yalnızca manuel işlemler için başa baş
Manual trades: trailing stop distance (USD, 0 = off)	Manuel işlemler: iz süren stop mesafesi (USD, 0 = kapalı)	0.0	Manuel işlemler için iz süren stop

TELEGRAM

F7'de: --- TELEGRAM (optional) ---

F7	Panel	Varsayılan	Ne yapar
Bot token (from @BotFather in Telegram)	Bot token (Telegram'daki @BotFather'dan)	boş	Botunuzun token'ı (bölüm 12)
Send trade opens and closes	İşlem açılış ve kapanışlarını gönder	Evet	Her açılış ve kapanışta bir mesaj
Send guard alerts (loss limits, targets, weekend close)	Koruma uyarılarını gönder (zarar limitleri, hedefler, hafta sonu kapanışı)	Evet	Koruma uyarıları
Send a daily summary	Günlük özet gönder	Evet	Günün özeti
Daily summary hour (GMT), after the New York session	Günlük özet saati (GMT), New York seansından sonra	21	Hangi saatte geldiği
Answer commands from your chat (/status, /pause ...)	Sohbetinden gelen komutlara yanıt ver (/status, /pause ...)	Evet	Kapalıyken bot yalnızca gönderir
Send without notification sound	Bildirim sesi olmadan gönder	Hayır	Sessiz mesajlar
Chat ID (empty = EVA links the chat that presses Start in your bot)	Chat ID (boş = EVA, botunda Başlat'a basan sohbeti bağlar)	boş	Sohbetiniz; yalnızca bu sohbet mesaj alır ve komut verir

İşlem yapmak risk içerir. Herhangi bir backtest dahil geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Destek: MQL5'teki EVA Gold Engine sayfasının yorumlar bölümü.