

KopirMT4 - копировщик сделок для терминала MetaTrader 4, копирует (синхронизирует, дублирует) сделки с любых счетов.

KopirMT4 - копировщик сделок для MT4, признанный многими управляющими и индивидуальными трейдерами, смотрите пожалуйста отзывы и комментарии к продукту. Уникальный алгоритм копирования в точности копирует все сделки мастер счетов на ваш клиентский счет. Высокая скорость работы. Большой набор функциональных возможностей. Высокий уровень поддержки.

Внимание: Программа работает только локально на PC или Windows VPS. Данная версия не работает на Виртуальном хостинге VPS для MetaTrader 4.

Почему именно наш продукт?

- Копировщик обладает высокой скоростью работы и не зависит от тиков. Скорость копирования - менее 0.5 сек.
- Сделки копируются с высокой точностью, режим "скальпера" позволяет копировать только по лучшей цене.
- Не теряет позиции при обрыве связи или перезапуске терминала.
- Не грузит процессор и не оказывает большой нагрузки на ПК или VPS.
- Количество терминалов (сервер\клиент) не ограничено.
- Не использует DLL и не передает данные в интернет.
- Может работать с другими советниками (экспертами) и скриптами.
- Правильно работает с частичным закрытием, без потери спреда на переоткрытии.
- Умеет фильтровать копируемые сделки по параметрам (подробнее в инструкции).
- Поддерживает "правильный" реверс сделок с учетом спреда и заданного отступа.
- Умеет копировать сделки сервера, когда они в плюсе или в заданном минусе.
- Корректно работает с кросс-курсами, металлами, CFD, акциями и фьючерсами, а также на инструментах с префиксами (автоматическое определение префиксов).
- Распознает отличия в наименовании металлов и поддерживает копирование на них (XAUUSD <-> GOLD, XAGUSD <-> SILVER и другие, можно настроить любые схемы).
- Позволяет организовать любые схемы копирования с одного счета или с нескольких.
- Мы бесплатно оказываем информационную поддержку и готовы полнить настройку под ключ.
- Мы готовы прислушаться к мнению наших клиентов и реализовать нужные функции, чтобы сделать наш продукт еще лучше.

Базовая настройка копировщика

Настройка на мастер счете (сервер)

1. Установите купленный продукт на любой график в одном экземпляре. Настройки оставьте по умолчанию.
2. Разрешите в настройках советнику торговать и включите в терминале кнопку Авто-торговля.

Настройка на клиенте

1. Установите купленный продукт на любой график в одном экземпляре .
2. Параметр mode установите в режим Client
3. Задайте номер счета сервера (если серверов несколько, то можно их указать через запятую) в поле server accounts
4. Задайте множитель лота lot multiplicator, по умолчанию 1
5. Разрешите в настройках советнику торговать и включите в терминале кнопку Авто-торговля.

Базовые настройки:

Настройки

1. **Mode** – роль данного экземпляра

Server – режим работы в качестве мастер счета (передающая сторона).

Client – режим работы в качестве клиента. (принимающая сторона)

2. **Server accounts** – список номеров аккаунтов через запятую, с которых копируем.

3. **Mode delay** – режим опроса информации о сделках

Timer – опрос по встроенному таймеру (быстрая реакция на изменения сделок)

Tick – опрос по поступающим тикам (медленная реакция на изменение сделок). Данный метод является резервным и его стоит использовать при наличии проблем в режиме Timer.

4. **History count (days)** – количество истории, которую обрабатывать при анализе на закрытие сделок. Рекомендуется оставить значение по умолчанию.

5. **Time manager use** – работа копировщика по графику

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday – диапазон времени в который разрешается открывать сделки. На закрытие это не влияет. Формат: HH:MM-HH:MM Допускается указывать в формате HH-HH, а также можно указать несколько диапазонов через запятую.

HH – часы, MM – минуты.

6. **Filter magic list** – фильтр по magic идентификатору сделок.

Данная система очень гибкая и позволяет использовать специальные символы:

"-" режим исключения, отключает указанный меджик при копировании

"*" начало меджика должно совпадать с указанным, тогда сделка копируется.

Например:

-123 то все меджики будут копироваться, кроме 123

0,123,345 указанные меджики будут копироваться, остальные не будут!

*123, будут копироваться все меджики начинающиеся с 123 (т.е. 123568, 123888 и т.п.)

7. **Filter symbols list** – фильтр по названию инструментов сервера.

При использовании знака перед названием инструмента позволяет задействовать исключения.

"-" – запрещает копировать указанный инструмент

!" – строгое соответствие названию инструмента, если совпадает, то копируем.

Например:

EURUSD,GBPUSD – копируются только указанные инструменты

-EURUSD – копируются все инструменты, кроме EURUSD

!AM – точное название инструмента, например вы копируете CFD на акции и начало названия у них похожие, то можно использовать эту конструкцию в фильтре.

Внимание: Данная функция недоступна в бесплатных версиях. Бесплатная версия работает только на EURUSD.

8. **Filter comment list** – фильтр по комментарию или его части.

При использовании знака перед названием инструмента позволяет задействовать исключения.

"-" – запрещает копировать указанный инструмент с таким комментарием (частью комментария)

"!" – строгое соответствие комментария

Например: У сделки комментарий "Amresling"

-Amre – запрещает копировать все инструменты в комментарии которых, присутствует "Amre"

!Amresling – разрешает копировать инструменты с комментарием "Amresling"

resling – копирует все инструменты содержащие в комментарии "resling"

9. **Filter minimum** - Минимальный лот сервера, который разрешено копировать. 0 – данная функция выключена

10. **Filter maximum** - Максимальный лот сервера, который разрешено копировать. 0 – данная функция выключена

11. **Copy mode** – режим копирования. Функция позволяет копировать, к примеру, только указанное направление Long или Short. По умолчанию копирует Long and Short.

12. **Timeout** – время в минутах в течении которых, разрешено копировать открытую сделку. По умолчанию – без ограничения (0).

13. **Reopen position** – функция позволяет открывать повторно сделку по цене близкой к исходной, если эту сделку закрыли на клиенте.

14. **Close price use** – режим активирует уникальную функцию для закрытия сделки в профит как на сервере. Например, если на сервере сделка закрылась в плюс 1 пункт, то на клиенте она тоже будет закрыта в 1 пункт. Функция предназначена для копирования скальпирующих стратегий.

15. **Auto lot** – автоматический расчет лота на основании отношения баланса клиента к серверу с учетом валюты счета и плеча. При этом можно дополнительно скорректировать лот с помощью параметра lot multiplier.

16. **Use balance or equity mode** – режим используется с Auto lot. Позволяет выбрать по балансу вести расчет или по эквити.

17. **Use currency accounts** – режим активирует пересчет лота с учетом валюты депозита. Для правильной конвертации необходимо, чтобы в Обзоре рынка присутствовал нужный инструмент для получения котировок. Например, если счет рублевый, то нужны котировки инструмента USDRUB (USDRUR), если счет EUR или USD, то EURUSD. Если счет в AUD, то нужны котировки AUDUSD.

18. **Open minimal lot if lot is 0** – Функция позволяет открывать сделку, даже если по расчетам лот получается меньше минимального, в этом случае сделка открывается минимально допустимым лотом. Если данная функция выключена и возникает описанная ситуация, то тогда сделка не копируется.

19. **Lot multiplier** – множитель лота. 1 = 100% от лота сервера. Если вы хотите увеличить лот в 2 раза, то задайте значение равное двум. Если хотите уменьшить в 2 раза (1/2), то укажите значение 0.5.

20. **Fix lot** – если lot multiplier = 0, то используется фиксированный лот.

21. **Minimal lot for open** – если полученный расчетный лот меньше указанного значения, то открываем указанным. 0 – выключено

22. **Maximal lot for open** – если полученный расчетный лот больше указанного значения, то открываем указанным. 0 – выключено.
23. **Stop by equity** – значение эквити, при котором копирование новых сделок запрещается. Например, если вы указали 500, и эквити счета стал меньше или равен этому значению, то новые сделки не копируются, пока эквити не будет выше указанного значения.
24. **Stop by margin level %** - значение свободной маржи в % при котором копирование новых сделок останавливается. При повышении значения выше указанного, копирование возобновляется.
25. **Close all orders** – если наступили события заданные в параметрах stopout balance или stopout margin level %, то закрывает все открытые сделки принудительно.
26. **Alert mail use, Alert push use** – отправлять уведомления о низком эквити или уровне маржи на почту или смартфон. Уведомление отправляется не чаще 1 раза в 10 минут.
27. **Copy limit orders** – копировать лимитные ордера или нет. По умолчанию функция отключена.
28. **Copy stop orders** – копировать отложенные ордера или нет. По умолчанию функция отключена.
29. **Scaper mode** – режим скальпера позволяет входить строго по точной цене или цене лучше. По умолчанию выключено. В данном режиме возможны пропуски сделок, если цена не вернулась к точке входа. Не подходит для копирования стратегий с усреднениями.
30. **Reverse mode** – режим переворота сделок, например открывается на сервере BUY, на клиенте откроется SELL.
31. **Points** – профит или убыток в пунктах при котором разрешается скопировать сделку. Например, если указано -5, то когда сделка на сервере станет равна -5 пунктам, то она будет скопирована на клиент по текущей цене.
32. **Slippage is spread** – режим расчета точности входа через коэффициент от спреда. Если функция отключена, то используется расчет в пунктах.
33. **Filter slippage** – точность входа как коэффициент спреда или в пунктах.
34. **No close orders** – не закрывать ордера на клиенте, когда они закрываются на сервере.
35. **Count server all orders use** – считать все ордера на сервере при активации count orders start
36. **Count server orders copy start** - режим активации копирования при наличии указанного количества ордеров на сервере
37. **Count server orders copy stop** – режим остановки копирования по заданному количеству ордеров на сервере
38. **Count client all orders use** – считать все ордера на клиенте
39. **Count client orders copy stop** – режим остановки на клиенте по заданному количеству ордеров на клиенте
40. **Auto comment** – автоматическая замена комментария сделок на информацию о номере счета и идентификаторе копируемой сделки.
41. **User comment** – пользовательский комментарий для всех сделок, если указать пробел (" "), то комментарий у сделок стирается.
42. **Pause for set takeprofit (min)** – задержка в минутах до выставления тейк профит у сделок
43. **User can modify orders** – позволяет трейдеру или другим советникам менять на клиенте стоплосс и тейкпрофит у сделок
44. **User takeprofit use** – режим установки своего фиксированного тейк профита для всех сделок
45. **User take at points** – профит в стандартных пунктах

- 46. **User stoploss use** – режим установки своего стоплосса для всех сделок
- 47. **User stop at points** – стоп в стандартных пунктах
- 48. **No move stoploss and takeprofit** – функция автоматически смещает стоп и тейк на размер погрешности входа, если сделка открывается по другой цене.