

THE INVINCIBLE EA

Manuale utente e riferimento parametri | XAUUSD / GOLD | Timeframe consigliato: M30 | Reference build 1.0

Costruito per resistere. Progettato per dominare.

The Invincible è un Expert Advisor per Gold basato su IA, costruito attorno a operazioni indipendenti, Stop Loss e Take Profit predefiniti, filtri adattivi e dimensionamento disciplinato delle posizioni. È pensato per trader che preferiscono un controllo del rischio trasparente senza Martingale, Grid incontrollata, averaging down, hedging, HFT, arbitraggio o meccanismi Recovery.

Scopo di questa guida

Riferimento pratico per configurare The Invincible, scegliere un profilo di rischio sensato e comprendere tutti i parametri visibili della build di riferimento. L'EA è pronto a operare con la logica predefinita. Per l'uso normale, lasciare invariata la logica e selezionare solo il rischio tramite Risk Preset, Manual_Balance_Step o un file SET preparato.

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PRINCIPALI

- Strumento: usare solo Gold / XAUUSD.
- Timeframe consigliato: M30.
- Sistema di lungo periodo con Stop Loss reali: perdite e anche più Stop Loss consecutivi sono normali. Il sistema accetta una perdita controllata quando un setup fallisce invece di usare Martingale, Grid, Averaging Down o Recovery. Valutare le prestazioni su almeno 3-4 mesi.
- Logica di trade indipendenti: niente Martingale, Grid incontrollata, averaging down, hedging o Recovery. Ogni posizione ha il proprio SL/TP.
- Rapporto profitto/perdita approssimativo: circa 1:2; lo Stop Loss potenziale è circa il doppio del Take Profit.
- Broker: preferibili RAW / ECN con buona liquidità Gold. L'EA non è uno scalper ultra-breve ed è generalmente meno sensibile a piccole differenze tra broker.
- VPS: mantenere il terminale sempre attivo; consigliato un VPS stabile vicino al server del broker.
- Prop firm: usare rischio conservativo, valutare Number of Opened Deals = 1 e verificare limiti di drawdown e regole news.

Le impostazioni predefinite sono pronte per il trading

Per l'uso normale non serve modificare manualmente logica, sessione, Stop Loss, Take Profit, trailing, filtri o altri parametri della strategia. In genere l'utente seleziona solo il livello di rischio: Risk Preset integrato, Manual_Balance_Step con Balance Step manuale oppure file SET corrispondente.

Avvertenza sul rischio: Lo Stop Loss limita l'esposizione incontrollata ma non elimina il rischio di trading. Sono possibili trade perdenti, drawdown temporanei, slippage, gap e periodi piatti o negativi. Prestazioni passate e monitoraggio live non garantiscono risultati futuri.

1. Avvio rapido e approccio operativo

- Aprire un grafico Gold / XAUUSD su M30.
- Collegare The Invincible EA e abilitare Algo Trading.
- Lasciare invariata la logica e selezionare solo il rischio tramite Risk Preset, Manual_Balance_Step o file SET.
- Per rischio normale usare Normal_Risk_per_750_balance: Lot Step 0.01, Balance Step 750 e lot automatico.
- Lasciare News Filter disattivato per comportamento più vicino alla configurazione di riferimento; attivarlo solo se richiesto da broker o prop firm.
- Tenere il terminale online 24/7. Dopo modifiche su VPS, risincronizzare o rimigrare se richiesto.

Preset di rischio integrati

Profilo di rischio	Riferimento / Balance Step	Come usarlo
Conservativo	Balance Step 2000	Conservative_Risk_per_2000_balance. Preferibile quando il controllo del drawdown è la priorità.
Rischio basso	Balance Step 1000	Low_Risk_per_1000_balance. Esposizione inferiore al preset Normal Risk.
Rischio normale	Balance Step 750	Normal_Risk_per_750_balance. Preset standard di rischio normale.
Rischio moderato	Balance Step 500	Moderate_Risk_per_500_balance. Esposizione superiore al preset Normal Risk.
Rischio alto	Balance Step 300	High_Risk_per_300_balance. Sono possibili ampie oscillazioni percentuali.
Aggressivo	Balance Step 150	Aggressive_Risk_per_150_balance. Estremamente aggressivo; solo per chi accetta drawdown importanti.
Rischio PROP	Balance Step 2500	PROP_Risk_per_2500_balance. Esposizione predefinita minima per limiti di drawdown rigorosi.

Riepilogo configurazione di riferimento

Area	Riferimento
Operazioni	Fino a 2 operazioni indipendenti nello screenshot; 1 consigliata per uso conservativo / prop firm.
Calcolo del rischio	Risk Presets disponibili. Normal Risk = Balance Step 750. Lo screenshot mostra Manual_Balance_Step con Balance Step 500.
Comportamento dopo una perdita	Don't make volume less after loss = false: l'EA non cerca di mantenere volume elevato dopo una riduzione del balance.
Finestra di trading	09:00-20:00 secondo la logica EA; AutoGMT = true.
Protezione	SL/TP rigidi, trailing attivo; tutte le posizioni aperte vengono chiuse forzatamente il venerdì prima della chiusura del mercato.
Filtro notizie	Disattivato nella configurazione di riferimento; se attivo, 30 min prima/dopo eventi ad alta importanza.

Dimensionamento posizione con Balance Step

L'EA offre due metodi di selezione del rischio. Con Manual_Balance_Step, Balance Step è il controllo manuale principale: più basso aumenta lotto e rischio, più alto li riduce. Con Lot Step 0.01, Balance Step 750 equivale a circa 0.01 lot per ogni blocco completo di \$750 di balance. In alternativa si può scegliere un Risk Preset integrato che applica automaticamente il Balance Step corrispondente. I file SET offrono la stessa comodità senza modifiche manuali. I vincoli di lotto minimo del broker possono influire sul volume finale.

Configurazione per prop firm

- Usare Balance Step conservativo / file SET conservativo.
- Limitare Number of Opened Deals a 1 se la priorità sono limiti rigorosi di drawdown.
- Delay Deal può essere attivato con 10-15 secondi per differenziare leggermente il timing tra account; non cambia la logica di base e non garantisce unicità.
- Lasciare Friday close attivo salvo regole e test diversi.
- Se la prop firm limita il trading durante news, attivare News Filter e configurare la finestra.
- Nessuna configurazione garantisce il superamento di una challenge. Il rischio deve rispettare i limiti giornalieri e totali di drawdown.

Broker ed esecuzione

The Invincible non dipende da target minuscoli o scalping HFT fragile. Piccole differenze di spread, latenza, feed e execution in genere incidono meno rispetto a uno scalper ultra-breve, ma le condizioni del broker possono comunque produrre differenze. Preferire RAW / ECN a spread basso e liquidità Gold stabile. Registrazione partner: <https://ic.com/?camp=59677>; <https://my.roboforex.com/en/?a=txja>. Monitoraggio live pubblico: <https://www.mql5.com/en/signals/2396871>.

2. Schermata parametri di input

La Figura 1 mostra il pannello input di Invincible 1.0. I nomi possono variare leggermente tra build, ma la logica operativa resta la stessa.

Common Inputs	
Variable	Value
🔧 ShowInfoPanel	true
ab =====	=====
🔧 Close At Friday	true
01 Close At Friday Hour (If 0 Close before Closing Market)	0
🔧 Close At Wednesday	false
01 Close At Wednesday Hour (If 0 Close before Closing Market)	0
01 Close At Wednesday Minute (If 0 Close before Closing Market)	0
ab =====	=====
01 Number of Opened Deals	2
🔧 Delay Deal	false
01 Delay Deal,Seconds	10
🔧 AutoGMT	true
🔧 Don't make volume less after loss	false
ab =====	=====
1/2 Fix Lot (if 0 is Auto)	0.0
1/2 Lot Step	0.01
1/2 Balance Step	500.0
📊 risk	Manual_Balance_Step
🔧 Strict Lot Calculation	false
ab =====	=====
01 MaxSpread	150
01 Slippage in points	50
ab Comments	Invincible
01 Magic	333
🔧 Only BUY	false
🔧 Only SELL	false
ab =====	=====
01 Start Hour (For GMT +3 Summer Time and GMT +2 Winter Time)	9
01 Start Minute	0
01 Finish Hour (For GMT +3 Summer Time and GMT +2 Winter Time)	20
01 Finish Minute	0
ab =====	=====
1/2 TakeProfit,pip	200.0
1/2 StopLoss,pip	475.0
ab =====	=====
🔧 Trailing On Off	true
1/2 Trailing Distance,pip	135.0
1/2 Trailing From,pip	5.0
1/2 Trailing Step,point	5.0
=== Chart Information Panel ===	
01 Panel_Corner	0
01 Panel_X	20
01 Panel_Y	30
1/2 Panel_Scale	1.0
01 Panel_Refresh_MS	500
ab =====News Settings=====	=====News Settings=====
🔧 Use NewsFilter	false
01 Minutes before the news	30
01 Minutes after the news	30
🔧 High Importance	true
🔧 Moderate Importance	false

Figura 1. Pannello di riferimento Invincible. Timeframe consigliato: M30. Valori visibili: ShowInfoPanel=true; Friday close=true; Number of Opened Deals=2; AutoGMT=true; Balance Step=500; Manual_Balance_Step; MaxSpread=150; Slippage=50 points; finestra 09:00-20:00; TP=200 pips; SL=475 pips; trailing attivo; news filter disattivato.

3. Riferimento dettagliato - Generale, chiusura e rischio

Parametro	Valore di riferimento	Cosa fa / come usarlo
ShowInfoPanel	true	Mostra o nasconde il pannello informativo; solo visuale.
Close At Friday	true	Se attivo, chiude forzatamente tutte le posizioni venerdì prima della chiusura del mercato per evitare rischio weekend.
Close At Friday Hour (If 0 Close before Closing Market)	0	Ora manuale di chiusura del venerdì. 0 usa la logica interna prima della chiusura.
Close At Wednesday	false	Regola opzionale di chiusura mercoledì, tipicamente per evitare triple swap.
Close At Wednesday Hour	0	Ora manuale di chiusura mercoledì. 0 usa la logica interna.
Close At Wednesday Minute	0	Precisione in minuti per mercoledì; normalmente 0.
Number of Opened Deals	2	Numero massimo di posizioni indipendenti. Riferimento 2; per conservativo/prop firm è più sicuro 1. Non è grid/averaging.
Delay Deal	false	Attiva un ritardo prima di inviare il trade.
Delay Deal,Seconds	10	Secondi di ritardo con Delay Deal attivo; usare valori piccoli.
AutoGMT	true	Adatta automaticamente la logica oraria al server del broker.
Don't make volume less after loss	false	Con false il volume può ridursi dopo calo del balance; comportamento più conservativo.
Fix Lot (if 0 is Auto)	0.0	0 attiva il lotto automatico; un valore diverso da zero forza lotto fisso.
Lot Step	0.01	Incremento base del lotto automatico; riferimento 0.01.
Balance Step	500.0	Controllo manuale del rischio con Manual_Balance_Step. Più basso = maggiore lotto/rischio. Normal Risk=750; screenshot manuale=500.
riskk	Manual_Balance_Step	Selettore Risk Preset / Risk Mode. Manual_Balance_Step è manuale; preset: Aggressive 150, High 300, Moderate 500, Normal 750, Low 1000, Conservative 2000, PROP 2500.
Strict Lot Calculation	false	Opzione avanzata di calcolo lotto. Riferimento false; non cambiare senza test specifico.

4. Riferimento dettagliato - Esecuzione, sessione e gestione trade

Parametro	Valore di riferimento	Cosa fa / come usarlo
MaxSpread	150	Spread massimo consentito per nuovi ingressi, in points; oltre viene filtrato.
Slippage in points	50	Deviazione massima di esecuzione. Troppo bassa può causare ingressi rifiutati/persi su movimenti rapidi Gold.
Comments	Invincible	Commento ordine per identificare trade EA; normalmente non cambia la logica.
Magic	333	Identificatore univoco dei trade EA. Usare Magic diversi per istanze indipendenti.
Only BUY	false	Filtro solo BUY. Lasciare false per trading normale bidirezionale.
Only SELL	false	Filtro solo SELL. Lasciare false per trading normale bidirezionale.
Start Hour (For GMT +3 Summer Time and GMT +2 Winter Time)	9	Inizio finestra ingressi; AutoGMT adatta l'orario al server broker.
Start Minute	0	Precisione minuti inizio; riferimento 09:00.
Finish Hour (For GMT +3 Summer Time and GMT +2 Winter Time)	20	Fine finestra nuovi ingressi; le posizioni aperte restano gestite.
Finish Minute	0	Precisione minuti fine; riferimento 20:00.
TakeProfit,pip	200.0	Distanza fissa Take Profit; il trailing può chiudere prima.
StopLoss,pip	475.0	Stop Loss rigido, più ampio del TP per design; cambiarlo modifica expectancy.
Trailing On Off	true	Attiva gestione dinamica trailing stop.
Trailing Distance,pip	135.0	Distanza del trailing stop dopo attivazione.
Trailing From,pip	5.0	Movimento favorevole necessario per attivare trailing.
Trailing Step,point	5.0	Movimento minimo prima del prossimo aggiornamento trailing.

5. Riferimento dettagliato - Pannello e notizie

Parametro	Valore di riferimento	Cosa fa / come usarlo
Panel_Corner	0	Angolo grafico per il pannello.
Panel_X	20	Offset orizzontale del pannello.
Panel_Y	30	Offset verticale del pannello.
Panel_Scale	1.0	Scala visuale del pannello; non influenza trading.
Panel_Refresh_MS	500	Intervallo refresh pannello in ms.
Use NewsFilter	false	Attiva/disattiva filtro news; riferimento disattivato.
Minutes before the news	30	Blocca nuovi ingressi per questi minuti prima di un evento.
Minutes after the news	30	Blocca nuovi ingressi per questi minuti dopo un evento.
High Importance	true	Include eventi ad alto impatto.
Moderate Importance	false	Include eventi di impatto medio; filtro più restrittivo.

Nota di sicurezza sui parametri: Per la maggior parte degli utenti il rischio va regolato tramite Balance Step, lotto fisso o file SET. Modificare sessione, TP, SL, trailing, filtri direzionali o news cambia il campione della strategia e può alterare win rate, drawdown ed expectancy. Testare prima le modifiche non di rischio su demo o Strategy Tester per un periodo sufficiente.

Struttura di rischio predefinita

Il rapporto profitto/perdita approssimativo è 1:2: lo Stop Loss potenziale è circa il doppio del Take Profit. Il trailing può cambiare l'uscita reale, quindi profitto e perdita medi possono differire dalle distanze fisse iniziali TP/SL.

6. Uso sicuro, monitoraggio live e supporto

- Mantenere la logica principale vicina alla configurazione di riferimento salvo prove di lungo periodo.
- Se le oscillazioni sono troppo ampie, ridurre prima il rischio. Non aumentare il lotto dopo perdite per correggere un drawdown breve.
- Usare l'EA come sistema di lungo periodo con Stop Loss reali. Perdite e più SL consecutivi sono normali; l'EA taglia trade falliti invece di nascondere perdite con Martingale, Grid, Averaging Down o Recovery.
- Per prop firm usare sizing conservativo, massimo 1 trade simultaneo e regole news/holding coerenti.
- Se Invincible gira insieme a My AI Gold, ridurre il rischio totale perché entrambi operano Gold anche con logiche di ingresso differenti e poco correlate.
- Quotazioni, spread, liquidità, slippage e condizioni server possono creare differenze tra account. È normale per sistemi a ordini di mercato.

Invincible + My AI Gold

The Invincible è stato progettato per completare My AI Gold, non per duplicarne gli ingressi. Le due strategie usano logiche diverse e possono trovare opportunità Gold differenti. Usarle insieme può diversificare gli ingressi e aumentare le opportunità, ma aumenta anche l'esposizione totale a Gold. Gestire il rischio a livello di portafoglio.

Link ufficiali e monitoraggio

	URL
Monitoraggio live pubblico	https://www.mql5.com/en/signals/2396871
Profilo autore / supporto	https://www.mql5.com/en/users/darksidefx
Gruppo di discussione MQL	https://www.mql5.com/en/messages/01e8a2074442dd01
Telegram - Beast FX AI Trading Experts	https://t.me/beast_trade_fx
Supporto diretto via email	darksidefx777@gmail.com

Riferimenti broker

Il monitoraggio pubblico attuale è su Weltrade-Live. Sono disponibili altre opzioni tramite link partner IC Markets e RoboForex. Disponibilità, leva, tipo di conto e condizioni XAUUSD dipendono dalla giurisdizione; verificare sempre prima di depositare.

	URL
IC Markets - registrazione partner	https://ic.com/?camp=59677
RoboForex - registrazione partner	https://my.roboforex.com/en/?a=txja

Disclosure: i link partner possono generare una commissione referral. Ciò non modifica le impostazioni EA, la guida al rischio o la raccomandazione di scegliere broker e conto adatti alla propria giurisdizione.

Aiuto installazione

Per la guida generale di installazione MetaTrader Market: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/market/market_buy.

Forex e Gold comportano rischi significativi. Lo Stop Loss non elimina perdite, slippage, gap o differenze di esecuzione. Backtest e monitoraggio live non garantiscono risultati futuri. Utilizzare un rischio adeguato.