

Copiador Client

Copiador é uma solução inovadora para cópia de estratégias de negociação no ambiente MetaTrader 5 (MT5).

Esta tecnologia realiza a cópia de operações entre contas MT5 de qualquer corretora que disponha deste ambiente.




IMPORTANTE

O Copiador está limitado para funcionamento somente em contas **Netting**. Portanto, as contas Master e todas as contas Client devem ter este tipo de conta no MT5.

Instalação do cClient na plataforma MetaTrader 5

1. Faça um clique duplo no arquivo cClient.ex5;
2. No MT5, Use o menu Tools (Ferramentas) -> Options (Opções);
3. Na aba Expert Advisors, ative a opção de WebRequest e digite a URL **app.copiador.com.br** como na figura a seguir e clique OK.



A configuração do terminal Client está pronta!

IMPORTANTE: Perfil de trading

Cada Client é associado à um perfil de *trading* que **amplia** ou **reduz** o lote enviado pelo Master. O perfil em uso é exibido na aba Experts da Caixa de ferramentas (toolbox) ao inicializar o cClient.


O perfil é definido e gerenciado pelo Master conforme entendimentos prévios e o Copiador apenas replica os lotes conforme assim definido.

Caso o perfil não esteja correto, faça contato com o responsável pelo Master.

Utilização

Para o Client replicar as operações enviadas pelo Master, é necessário seguir estas etapas:


1. Ative o botão **Algo Trading** na barra de ferramentas do MT5;
2. Coloque o cClient.ex5 no gráfico do ativo;
3. (opcional) Configure as opções do cClient e confirme.



Conforme vemos na imagem acima, o Client está apto para receber ordens do ativo WDOV20 vindos do Master e este já encontra-se ONLINE.

Para acompanhar as mensagens do cClient, utilize a aba Experts da Caixa de ferramentas (toolbox), como mostra a figura acima.

Opções



1. EA ID (Magic Number)

ID das operações realizadas pelo cClient.

2. Show optional messages

Exibe ou esconde mensagens das operações recebidas do Master.

3. Horizontal (in pixels)

Deslocamento horizontal do bloco do Master.

4. Vertical (in pixels)

Deslocamento vertical do bloco do Master.

5. ON


Cor do status ONLINE

6. OFF

Cor do status OFFLINE

Sincronismo com o Master

No canto superior esquerdo, estará sempre visível o **status de sincronismo** com o Master.



O status tem o seguinte formato:

<ATIVO> <Status>: <Operação do Master>

Status pode ter os valores:

SYNCED	Em sincronismo com a operação do Master
MISMATCH	Fora de sincronismo com a operação do Master

Operação do Master pode ter os valores

Idle	Master não está numa operação
SHORT	Master está vendido
LONG	Master está comprado

Exemplos:

- 1) WDOZ20 SYNCED: Master is Idle
Client replicando o ativo WDOZ20
Master não está numa operação
- 2) WDOZ20 SYNCED: Master is SHORT @5369.500. Volume: 1.0 (5.0)
Client replicando o ativo WDOZ20
Master está vendido no preço 5369,5 em 1 lote.
Client está nesta operação com 5 lotes (perfil 1:5)
- 3) WDOZ20 SYNCED: Master is LONG @5368.500. Volume: 2.0 (2.0)
Client replicando o ativo WDOZ20
Master está comprado no preço 5368,5 em 2 lotes
Client está nesta operação com 2 lotes (perfil 1:1)

O Client deve estar sempre em sincronismo com o Master para que todas as operações sejam replicadas.

Ocorrendo a perda de sincronismo, o Client encerrará a negociação automaticamente e novas operações recebidas do Master serão ignoradas até que Client e Master estejam em sincronismo novamente.

Exemplos de perda de sincronismo:

- 4) WDOZ20 MISMATCH: Master is LONG @5354.000. Volume: 3.0 (3.0)
Client replicando o ativo WDOZ20
Master está vendido no preço 5354,0 em 3 lotes.
Client não está nesta operação. (perfil 1:1)

- 5) WINZ20 MISMATCH: Master is SHORT @101933. Volume: 3.0 (3.0)
Client replicando o ativo WINZ20
Master está vendido no preço 101933 em 3 lotes.
Client não está nesta operação. (perfil 1:1)

- 6) WINZ20 MISMATCH: Master is LONG @102035. Volume: 2.0 (10.0)
Client replicando o ativo WINZ20
Master está comprado no preço 102035 em 2 lotes.
Client não está nesta operação (perfil 1:5)

Bloco do Master

Além deste texto, as informações do Master são mostradas visualmente no bloco cinza.



Na primeira linha, temos o Status do Master: **ONLINE** ou **OFFLINE**.

A segunda linha informa visualmente a Posição no Ativo do Master.
Caso o Master não tenha posição no ativo, o preço será **IDLE**.

Quando o Master estiver **comprado**, o texto será **azul**.

Quando o Master estiver **vendido**, o texto será **vermelha**.

Quando o Master estiver **sem posição**, o texto será **branco**.

Caso o Client estiver **fora de sincronismo** com o Master, o texto será **preto**.


Solução de problemas

As mensagens do Copiador são geradas ao iniciar o Metatrader 5, ao alterar o tempo gráfico ou ao adicioná-lo em um novo gráfico.

As mensagens aparecem na aba **Experts** da caixa de ferramentas.

Caso a caixa de ferramentas não esteja visível, utilize o menu:

View (Exibir) -> Toolbox (Caixa de ferramentas) ou o atalho **Ctrl+T**.



O funcionamento correto do Copiador é identificado pela mensagem:

>>> cClient: Authorized by app.copiador.com.br <<<

Caso algum problema de conexão seja automaticamente identificado, um alerta visual será exibido no terminal, informando o erro ou situação encontrada na plataforma.

Equipe Copiador



Aécio F. Neto



aecioneto@copiador.com.br



(43) 98824.1883