




INFINITY TradeUtility EA for TrendLine PRO

После покупки утилиту можно установить непосредственно из папки Market/Purchased (Покупки):



Таким же способом вы можете активировать обновления купленных программ из папки: Market/Purchased (Покупки)



Перед этим убедитесь, что вы активировали свой аккаунт в MQL5 Community:

Options

Server | Charts | Trade | Expert Advisors | Events | Notifications | Email | FTP | Community | Sign

Specify your MQL5.community account details to be able to buy trading robots in the Market, copy traders in the Signals service and place orders for the development of trading applications in the Free

MQL5.community is an official community of developers and service providers for trading platform

Login:

Password:

protected with encryption

[If you don't have an account, please register.](#)

Для тестирования и работы советника вам необходимо скачать всю доступную у брокера историю по торгуемому символу. Для большинства торговых систем работающих по сигналам индикаторов достаточно скачать минутную или тиковую историю. Остальные периоды MetaTrader 4/5 пересчитает самостоятельно.

History Center: EURUSD,M1

press F2

Symbols:

Database: 650056 / 7830966 records

Time	Open	High
2020.10.06 14:13	1.17794	1.178
2020.10.06 14:12	1.17809	1.178
2020.10.06 14:11	1.17807	1.178
2020.10.06 14:10	1.17800	1.178
2020.10.06 14:09	1.17814	1.178
2020.10.06 14:08	1.17816	1.178
2020.10.06 14:07	1.17815	1.178
2020.10.06 14:06	1.17802	1.178

В версии MetaTrader 5 загрузка истории выполняется автоматически, но вы можете загрузить ее самостоятельно активировав опцию Symbols

Insert Charts Tools Window Help

Algo Trading New Order

Symbols

Specification Bars Ticks

EURUSD M1 2015.01.01 00:00 2020.10.06 16:55 Request

EURUSD,M1: 2054852 bars

Date	Open	High	Low	Close	Tick Volume	Volume	Spread
2020.10.06 14:25	1.17819	1.17826	1.17819	1.17824	11	0	1

Установите максимально допустимое значение доступных на графике свечей

Magnet sensitivity: 10

Max bars in chart: 1000000

После установки утилиты и скачивания истории можно приступить к настройке основных и вспомогательных параметров. В первую очередь надо понимать, что TradeUtility это полноценный советник с функциями торговой панели для ручной/полу-автоматической или автоматической торговли по

<https://www.mql5.com/ru/market/product/36087>

Наличие индикатора не обязательно, но его присутствие на графике помогает настроить Утилиту правильно

Magic- уникальный номер ордеров торгуемых каждым советником. Если вы используете несколько советников на одном символе, обязательно меняйте Magic

Lot Type- функция служит для выбора типа расчета ордера, их три:

- Fixed size фиксированный размер лота (например, 0.01)

-Floating (% of Balance) размер плавающий, задается в виде процента от баланса счета (например, 5% при депозите 1000\$ торгуемый размер лота будет 0.05). Чем больше будет ваш депозит, тем выше будет становиться торгуемый лот

-Risk, % of Balance (floating) размер лота будет рассчитываться от риска в каждой конкретной сделке. Чем дальше в пунктах устанавливается Stop Loss, тем меньше будет размер торгуемого лота пропорционально выбранному риску на сделку

----- TRADE UTILITY SETTINGS -----	
Magic	1111
Comment	TradeUtility_TL
Slippage	30
Lot Type:	% of Balance (floating)
Lot Size for TP1	Fixed size
Lot Size for TP2	% of Balance (floating)
Lot Size for TP3	Risk, % of Balance (need to set SL)
	5.0

Percent DrawDown of Deposit for closing all orders – вы можете использовать как стоп уровень, по достижении заданного % просадки от размера депозита все открытые ордера будут закрыты

Take Profit type- расчет уровня TP: Фиксированный уровень (Robot Type) или Indicator Settings (уровень устанавливается индикатором). Если вы выбрали фиксированный уровень, укажите в следующей строчке его значение в пунктах

Аналогично вы можете настроить уровень StopLoss. Важно: Если вы выбираете расчет размера ордера в виде % Risk of Balance, обязательно указываете значение SL

Далее вы можете указать уровень Безубытка _1 для все ордеров TP1,TP2,TP3
Уровень Безубытка_2 (смещение на уровень входа + спред) для ордера TP2 и TP3, когда цена достигает TP1

И уровень Безубытка_3 смещает безубыток на уровень TP1 для ордера TP3, когда цена достигает TP2

1/2	Percent DD of Deposite for closing all orders	10.0
123	TakeProfit type:	Robot type
123	TakeProfit Value (for Robot type)	250
123	StopLoss type:	Robot type
123	StopLoss Value (for Expert Advisor type)	450
123	Breakeven_1 for all TPs (0 - breakeven don't use)	100
123	Breakeven_2 for TP2,TP3 on entry level (when reached T...	true
123	Breakeven_3 for TP3 on TP1 level (when reached TP2)	true

Параметр Trailing Stop позволяет вести таргет уровень (Stop Loss) за ценой на определенном расстоянии

Start trailing – расстояние которое должна пройти цена чтобы включился Trailing Stop

Dist tral by price - дистанция уровня SL от текущей цены

ab	----- Trailing Setting -----";	
1/2	Start tral (0 - Not Use)	250.0
1/2	Dist tral by price	50.0

Для того чтобы все сделки открывались по каждому сигналу индикатора настройте автоторговлю в режим AUTO, а параметр SuccessRate=0. Чем выше будет ограничение этого параметра тем реже будут совершаться сделки

123	SuccessRate to open a deal (0 - don't use)	0
123	SuccessRate_Type(Indicator type):	Average value
123	MaxSpread of Symbol	500
123	MaxDeviation Price of Symbol	500
123	Trading Direction:	Any Deals
123	Trade Mode:	Auto
123	Unlimited time to make a Manual deals	false

Использование фильтра времени позволяет ограничить диапазон работы советника внутри суток. Это параметр можно использовать только на внутрисуточных периодах M1-H1

	Use Open/Close Time Filter	true
	Type time filter	Trading Range
	Start Hour of Range	Trading Range
	Stop Hour of Range	Non-trading Range 23

Настройте параметры индикатора и советника одинаково, чтобы сигналы индикатора совпадали с сигналами советника. Если вы используете фильтр HTF, некоторые сделки не будут совершаться, если текущий сигнал не совпадает с сигналом старшего периода который вы выбрали

	---- TrendLine PRO SETTINGS <u>(must be the same)</u> ----	
	Calculation type	method 2 (EMA)
	Amplitude	18
	Range Bars Number (RBN) for TP/SL level	35
	TP1 (Take Profit level)	0.4
	TP2 (Take Profit level)	1.7
	TP3 (Take Profit level)	3.0
	SL (Stop Loss level for all TPs)	1.5
	Close the deal at the opposite signal	true
	Use HTF-Filter	false
	Time Frame of HTF-Filter	4 Hours

Используйте уведомления на телефон или email чтобы быть в курсе новых сигналов советника

	----- NOTIFICATION SETTINGS -----	
	AlertON	true
	PushON	true
	EmailON	false
	----- INTERFACE SETTINGS -----	

При покупке любого индикатора или советника INFINITY с меткой (BUY 1 GET 1 FREE) вы можете получить вторую программу бесплатно. Для этого пожалуйста оставьте ваш дружественный отзыв на маркете и оцените нашу работу. Подробности здесь: <https://www.mql5.com/en/blogs/post/740436>

Так же мы вышлем вам индикатор HTF_Histogram (отображает индикацию HFT фильтра) и приглашение в закрытую группу пользователей INFINITY в Telegram.

Контакты для связи: profitcamp@mail.ru или @EvgenyAks

Я с удовольствием отвечу на любые вопросы

Наши программы вы можете найти на странице маркета:

<https://www.mql5.com/en/users/neurofx/seller>

Евгений Аксёнов