

Описание параметров (все параметры вводятся как для обычных четырехзначных счетов, для пятизначных счетов они пересчитываются автоматически):

Параметры в советнике по умолчанию даны для брокеров с GMT+1 (зима) или GMT+2 (лето)

--- GENERAL SETTING ---

Select Language; - выбор языка для вывода информации на график и в журнал.

Use Settings on the Chart; - Использовать изменение настроек в окнах на графике или в стандартном окне настроек советника

New Cycle; - позволяет останавливать и запускать советника (дублируется кнопкой на графике)

Max Spread; - Максимальный спред при котором советнику разрешено открывать ордера (дублируется кнопкой на графике)

Start Time; - Время начала открытия ордеров (дублируется настройкой на графике)

End Time; - Время окончания открытия ордеров (дублируется настройкой на графике)

Close All after (-1 not use); - Закрывать все открытые ордера после часа указанного в этом параметре. Если значение = -1, то не используется.

Use BE on Friday; – Использовать или нет закрытие ордеров в без убыток по пятницам. **True** – разрешить. **False** – запретить.

Breakeven on Friday after; – Закрывать все ордера в без убыток в пятницу, если они не были закрыты до указанного времени (работает при **Use BE on Friday=True**). После этого времени работа советника останавливается и открытие ордеров производиться не будет, вплоть до открытия понедельника. (дублируется настройкой на графике)

Disable trading on Wednesday; - Включить логику в среду. При TRUE в ночь со вторника на среду ордера открываться не будут. Это удобно, если ожидаются какие-то очень важные события, при которых рынок может повести себя очень непредсказуемо (дублируется кнопкой на графике)

Send Push if Drawdown (0.00 - not use); - Отправить Push-сообщение на смартфон, если уровень просадки превысит указанное значение. При значении 0.00 - отключено

Send trading operations; - Отправлять (при TRUE) Push-сообщения о торговых операциях производимых советником, такие как открытие ордеров, закрытие ордеров, профит и т.д.

--- MONEY MANAGEMENT ---

Reserve in %; - Процент резервных средств, которые не будут использоваться в торговле (дублируется настройкой на графике)

Stop Out Level % (0.00 - not use)— При использовании стратегии управления капиталом $\frac{1}{4}$ на $\frac{3}{4}$ этот параметр позволит дополнительно ограничить убытки, если установить значение этого параметра больше 0.0. Например: если установить значение = 5.0, то если свободных средств оставшихся от резервирования останется меньше 5% советник закроет все открытые сделки, независимо от того прибыльные они или в убытке (дублируется настройкой на графике)

Use Autolot; - **true** - использовать автолот; **false** - не использовать (дублируется кнопкой на графике)

Autolot Size; - Количество средств для расчета автолота (дублируется настройкой на графике)

Initial Lot; - Начальный размер лота. (дублируется настройкой на графике)
При **автолот = true** используется для расчета объема ордера по формуле:
Initial Lot * Используемые средства / Autolot Size

Max Lot; - Максимальный объем ордера.

Virtual Take Profit; - Виртуальный уровень тейк профита, при котором советник будет закрывать ордера в прибыль (дублируется настройкой на графике)

Virtual Stop Loss; - Виртуальный стоп лосс при достижении которого, советник закроет ордера с убытком (дублируется настройкой на графике)

Calculate dynamic stop loss automatically; - Рассчитывать виртуальный стоп лосс динамически в зависимости от волатильности рынка (дублируется кнопкой на графике)

Use Lot Multiplier; - Использовать (при TRUE) множитель следующего лота (дублируется кнопкой на графике)

Lot Multiplier; - Множитель следующего лота. До трёх ордеров будет умножать предыдущий объем на значение указанное в этом параметре. Начиная с четвертого ордера, увеличение объема будет происходить немного по другому алгоритму, чтобы не наращивать большой объем (дублируется настройкой на графике)

Max Open Orders (one direction); - Максимально разрешенное количество ордеров в одну сторону. При использовании множителя следующего лота не рекомендуется значение больше 6. (дублируется настройкой на графике)

Use Max Open Orders Per Day; - Использовать максимальное количество ордеров в день. Если = TRUE, то советник будет открывать в день ордеров, не больше чем указано в параметре **Max Open Orders**

Take Profit for broker; - Тейк профит для брокера

Stop Loss for broker; - Стоп лосс для брокера

Use Average TP SL; - Позволяет выключить (при **FALSE**) или включить (при **TRUE**) усреднение уровней тейк профит и стоп лосс, которые выставляются для брокера. При выключенном параметре (**FALSE**), если уровень тейк профита для брокера (**Take Profit for broker**) установить на **1-2 пункта** больше виртуального тейк профита (но не более), то в некоторых случаях можно получить дополнительную прибыль, т.к. часть ордеров может закрыться по уровню тейк профита для брокера, а не по виртуальному тейк профиту. При включенном параметре (**TRUE**) уровень тейк профита для брокера значение не имеет, т.к. ордера будут закрываться по виртуальному уровню, а реальные уровни будут усредняться.

Close Grid Parts; - При значении TRUE советник будет закрывать сетку частями, попарно, самый большой по объему с самым маленьким, а также при просадках, будет строить сетку и также закрывать её попарно, чтобы быстрее выйти из просадки и поддерживать уровень эквити.

Grid step, point; - Количество пунктов для построения сетки для выхода из просадки.

Minimal profit for close grid, point; - Минимальный профит в пунктах для закрытия парных ордеров (самого большого по объему и самого маленького).

--- CONFIGURE INDICATORS ---

Signal Indicator Period; - Период для первого сигнального индикатора

Signal Indicator From; - Нижний уровень первого сигнального индикатора

Signal Indicator To; - Верхний уровень первого сигнального индикатора

Confirm Indicator Period; - Период для подтверждающего индикатора

Confirm Indicator From; - Нижний уровень подтверждающего индикатора

Confirm Indicator To; - Верхний уровень подтверждающего индикатора

Confirm Indicator TF; - Тайм фрейм для подтверждающего индикатора

Signal Indicator2 Period; - Период для второго сигнального индикатора

Signal Indicator2 Price; - По какой цене работать второму сигнальному индикатору

Signal Indicator2 Max; - Максимальное значение для второго сигнального индикатора

Signal Indicator2 Min; - Минимальное значение для второго сигнального индикатора

"--- NEWS SETTING ---"

Disable trading during news release; - Отключить торговлю во время выхода новостей

Enable Low News; - Использовать (при TRUE) слабые новости

Pause before Low News, minutes; - Пауза перед выходом слабых новостей

Pause after Low News, minutes; - Пауза после выхода слабых новостей

Enable Midle News; - Использовать (при TRUE) средние новости

Pause before Midle News, minutes = 3; - Пауза перед выходом средних новостей

Pause after Midle News, minutes; - Пауза после выхода средних новостей

Enable High News = TRUE; - Использовать (при TRUE) важные новости

Pause before High News, minutes; - Пауза перед выходом важных новостей

Pause after High News, minutes; - Пауза после выхода важных новостей

Enable NFPNews; - Использовать (при TRUE) NFP новости

Pause before NFPNews News, minutes; - Пауза перед выходом NFP новостей

Pause after NFPNews News, minutes; - Пауза после выхода NFP новостей

DrawNewsLines; - Рисовать (при TRUE) линии новостей на графике

Display the news text next to the line; - Отображать (при TRUE) названия новостей на графике

LowColor; - Цвет для слабых новостей

MidleColor; - Цвет для средних новостей

HighColor; - Цвет для важных и NFP новостей

LineWidth; - Толщина линии для новости

LineStyle; - Стилль линии для новости

Broker Time Zone, GMT (for news); - Отклонение от GMT для вывода новостей (дублируется настройкой на графике). **Не забывайте про этот параметр при установке времени торговли, иначе новости будете получать несвоевременно и это может существенно отразиться на торговле!**

--- SETTINGS UNIT INFORMATION ---

Use Order Comment; - При **True** – ордерам будет присвоен комментарий, для удобства отслеживания позиций открытых роботом в терминале. При **False** – все позиции будут без комментариев.

Show Info Table; - true - показывать; false - не показывать.

Font Size; - Размер шрифта для блока информации и кнопок.

Magic Number; - магический номер для отличия своих ордеров от других

Show Chart Grid; - включает и отключает отображение сетки на графике